

Dell Command | Configure

3.1 版安装指南



注、小心和警告



注:“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心:“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



警告:“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有© 2009 - 2015 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他司法管辖区的商标。所有此处提及的其他商标和产品名称可能是其各自所属公司的商标。

2015 - 07


Rev. A00

目录

1 简介	4
访问 Dell Command Configure 安装程序.....	4
安装前提条件.....	4
在运行 Microsoft Windows 的系统上安装 Dell Command Configure	5
使用 DUP 安装 Dell Command Configure	5
使用 MSI 文件安装 Dell Command Configure	5
使用 DUP 在静默模式下安装 Dell Command Configure	6
使用 MSI 文件在静默模式下安装 Dell Command Configure	7
重要信息.....	7
安装 HAPI.....	8
卸载 HAPI.....	8
在运行 Linux 的系统上安装 Dell Command Configure	8
在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上安装 Dell Command Configure	8
在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上安装 Dell Command Configure	9
在运行 Microsoft Windows 的系统上卸载 Dell Command Configure	9
在运行 Linux 的系统上卸载 Dell Command Configure	9
在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上卸载 Dell Command Configure	9
在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上卸载 Dell Command Configure	9
在运行 Microsoft Windows 的系统上升级 Dell Command Configure	9
使用 DUP 在运行 Microsoft Windows 的系统上升级 Dell Command Configure	10
在运行 Microsoft Windows 的系统上使用 MSI 文件将 Dell Command Configure 从 3.0 和 2.2.1 升级到 3.1.....	10
在运行 Linux 的系统上升级 Dell Command Configure	10
在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上升级 Dell Command Configure	11
在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上升级 Dell Command Configure	11
Dell Command Configure （适用于 Microsoft Windows 预安装环境 (Windows PE)）.....	11
使用 Microsoft Windows PE 4.0、5.0 和 10.0 创建可引导映像 PE.....	11
使用 Microsoft Windows PE 2.0 和 3.0 创建可引导映像 PE.....	13
参考.....	16
从 Dell 支持站点访问说明文件.....	16

简介

Dell Command | Configure 是一个打包的软件应用程序，向业务客户端平台提供 BIOS 配置功能。您可以按两种方法配置客户端系统：使用图形用户界面 (GUI) 或使用命令行界面 (CLI)。本指南提供有关 Dell Command | Configure 的安装说明。

 **注:** Dell Command | Configure 以前称为 Dell Client Configuration Toolkit (CCTK)。在 CCTK 版本 2.2.1 后，CCTK 产品名称已更改为 Dell Command | Configure。

访问 Dell Command | Configure 安装程序

Dell Command | Configure 安装文件作为位于 dell.com/support 的 Dell Update Package (DUP) 提供。要下载 DUP，请执行以下操作：

1. 请转至 dell.com/support 并浏览到 **驱动程序和下载** 页面。
2. 选择客户端系统。
3. 选择操作系统，然后选择 **系统管理** 作为类别。
4. 从选项中选择 **Dell Command | Configure**，然后单击 **下载**。

安装前提条件


下表中列出了前提条件：

表. 1: 安装前提条件

系统	要求
Windows	<ul style="list-style-type: none">• 安装文件 Dell Command Configure Systems-Management_Application_<SWB>_WN32_3.1.0.<BUILD NUMBER>_A00.exe 可从 dell.com/support 获取。• 运行受支持的 Microsoft Windows 操作系统的工作站。• 在安装 Dell Command Configure 时需使用的系统管理员权限。• 用于安装和运行 Dell Command Configure GUI 的 Microsoft .NET 4.0 或更高版本 <p> 注: 在运行 Windows Vista 或更高版本操作系统的系统上，在 打开或关闭 Windows 功能 屏幕中选择 Microsoft .NET Framework 4.0。</p>
Linux	<ul style="list-style-type: none">• 安装文件 Dell Command Configure command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.tar.gz 可从 opt/dell/toolkit/bin 获取。• 运行受支持的 Linux 操作系统的工作站。• 在 Dell Command Configure 安装文件中提供的 Red Hat Package Manager (RPM)。• Root 登录权限。

在运行 Microsoft Windows 的系统上安装 Dell Command | Configure

您可以使用 GUI 从已下载的 DUP 安装 Dell Command | Configure，或执行静默安装和无人值守安装。可以使用 DUP 或 MSI 文件执行这两种类型的安装。

 **注:** 必须在客户端系统上安装 Microsoft .NET 4.0 或更高版本以安装 Dell Command | Configure GUI。

 **注:** 如果已在 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 系统上启用用户帐户控制 (UAC)，则您将无法在静默模式下安装 Dell Command | Configure。

相关链接:

- [使用 DUP 安装 Dell Command | Configure](#)
- [使用 DUP 以静默模式安装 Dell Command | Configure](#)
- [使用 MSI 文件安装 Dell Command | Configure](#)
- [使用 MSI 文件以静默模式在默认文件夹中安装 Dell Command | Configure](#)
- [使用 MSI 文件以静默模式在自定义文件夹中安装 Dell Command | Configure](#)

使用 DUP 安装 Dell Command | Configure

要安装 Dell Command | Configure，请执行以下步骤:

1. 双击已下载的 DUP，单击**是**，然后单击**安装**。
Dell Command | Configure 安装向导即会启动。
2. 运行安装向导。
有关更多信息，请参阅[运行安装向导](#)。

使用 MSI 文件安装 Dell Command | Configure

要安装 Dell Command | Configure，请执行以下步骤:

1. 双击已下载的 DUP，然后单击**是**。
2. 单击**解压缩**。
将显示**浏览文件夹**窗口。
3. 在系统上指定文件夹位置或创建一个用于在其中解压缩文件的文件夹，然后单击**确定**。
4. 要查看解压缩的文件，请单击**查看文件夹**。
文件夹中包含以下文件:
 - 1028.mst
 - 1031.mst
 - 1034.mst
 - 1036.mst
 - 1040.mst
 - 1041.mst
 - 1043.mst

- 2052.mst
 - 3076.mst
 - Command_Configure.msi
 - mup.xml
 - package.xml
5. 要访问 Dell Command | Configure 安装向导，请双击 **command_configure.msi**。
 6. 运行安装向导。
有关更多信息，请参阅[运行安装向导](#)。

在安装 Dell Command | Configure 后，您可以使用 GUI 或 CLI 配置客户端系统。有关如何配置系统的更多信息，请参阅位于 dell.com/dellclientcommandssuitemanuals 的以下说明文件：

- *Dell Command | Configure 命令行界面参考指南*
- *Dell Command | Configure 用户指南*

运行安装向导

1. 浏览到您已在其中解压缩 **Command_Configure.msi** 文件的文件夹。
2. 双击 MSI 文件或 DUP。
此时将显示安装向导。
3. 单击**下一步**。
此时会显示**许可协议**屏幕。
4. 阅读许可协议，并选择**我接受许可协议中的条款**，然后单击**下一步**。
将显示**客户信息**屏幕。
5. 键入用户名和组织，选择以下任一选项，然后单击**下一步**。
 - 对于多个用户，选择**使用此计算机的任何人（所有用户）**。
 - 对于单个用户，选择**仅限我 (Dell Computer Corporation)**。
将显示自定义安装屏幕。
6. 单击**下一步**在默认目录中安装 Dell Command | Configure CLI 和 GUI。默认 Dell Command | Configure 安装目录为：
 - 对于 32 位系统：C:\Program Files\Dell\Command Configure
 - 对于 64 位系统：C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure

 **注：**单击**更改**将 Dell Command | Configure 安装到指定目录中。

将显示**准备安装程序**屏幕。
7. 单击**是**。
此时将显示**安装 Dell Command | Configure** 屏幕。安装完成时，将会显示安装向导完成屏幕。
8. 单击**完成**。
如果 Dell Command | Configure 已成功安装 GUI。GUI 的快捷方式将显示在桌面上。

使用 DUP 在静默模式下安装 Dell Command | Configure

执行下列步骤以在静默模式下安装 Dell Command | Configure ：

1. 浏览到您已在其中下载 DUP 的文件夹，然后打开命令提示符。
2. 运行以下命令：`Systems-Management_Application_<SWB>_WN32_3.1.0.<BUILD NUMBER>_A00 /s`。



注: 要获取关于如何使用命令的更多信息, 请键入以下命令: `Systems-Management_Application_<SWB>_WN32_3.1.0.<BUILD NUMBER>_A00 /h`。

使用 MSI 文件在静默模式下安装 Dell Command | Configure

Dell Command | Configure 可按静默模式安装在默认文件夹或自定义文件夹中。

- [在默认文件夹中安装](#)
- [在自定义文件夹中安装](#)

在默认文件夹中安装

1. 浏览到您已在其中从 DUP 解压缩 Dell Command | Configure 安装程序的文件夹。
2. 运行以下命令: `msiexec.exe /i Command_Configure.msi /qn`
Dell Command | Configure 组件以静默模式安装在以下位置:
 - 对于 32 位系统: **C:\Program Files\Dell\Command Configure**
 - 对于 64 位系统: **C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure**

在自定义文件夹中安装

要指定自定义安装目录, 请执行以下操作:

运行以下命令: `msiexec /i Command_Configure.msi INSTALLDIR=<destination>/qn`, 其中 **<destination>** 是自定义目录。INSTALLDIR 必须为大写。

例如 `msiexec /i Command_Configure.msi INSTALLDIR=c:\destination /qn`

使用受支持的语言安装

要使用受支持的语言执行静默和无人值守安装,

运行以下命令: `msiexec /i Command_Monitor_<x86 or x64>.msi TRANSFORMS=1036.mst` 要指定安装语言, 请使用命令行选项, TRANSFORMS= <language ID>.mst, 其中 *<language ID>* 包括

- 1028 - Chinese Taiwan
- 1031 - German
- 1033 - English
- 1034 - Spanish
- 1036 - French
- 1040 - Italian
- 1041 - Japanese
- 1043 - Dutch
- 2052 - Simplified Chinese
- 3076 - Chinese Hongkong

重要信息

硬件应用程序编程接口 (HAPI) 安装常见情况包括:

- 如果您仅安装了 Dell Command | Configure CLI, 则必须在系统上安装 HAPI 版本 8.2。
- 如果系统未安装 HAPI, 当您运行 Dell Command | Configure 命令时, HAPI 将自动安装。在配置选项后, HAPI 即会卸载。

- 如果您频繁运行 Dell Command | Configure 命令，请在运行 Dell Command | Configure 命令之前安装 HAPI，以获得更佳性能。

相关链接：

- [安装 HAPI](#)
- [卸载 HAPI](#)


安装 HAPI

1. 浏览到 HAPI 目录：
 - 对于 32 位系统：**C:\Program Files\Dell\Command Configure\x86**
 - 对于 64 位系统：**C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\x86_64**
2. 运行 **HAPIInstall.bat** 文件。
将短暂显示命令提示符屏幕，然后将其关闭。

卸载 HAPI

1. 浏览到 HAPI 目录：
 - 对于 32 位系统：**C:\Program Files\Dell\Command Configure\x86**
 - 对于 64 位系统：**C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\x86_64**
2. 运行 **HAPIUninstall.bat** 文件。
将短暂显示命令提示符屏幕，然后将其关闭。

在运行 Linux 的系统上安装 Dell Command | Configure

 **注：**Dell Command | Configure 运行 Linux 操作系统的系统不支持 GUI。

1. 从 dell.com/support 下载 **command_configure-linux-<version>-<buildnum>.tar.gz** 文件。
2. 使用下列命令解压缩该文件：`tar -zxvf command_configure-linux-<version>-<buildnum>.tar.gz`
3. 安装文件中的 RPM。

相关链接：

- [在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上安装 Dell Command | Configure](#)
- [在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上安装 Dell Command | Configure](#)

在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上安装 Dell Command | Configure

要在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 系统的系统上使用 64 位 RPM 安装 Dell Command | Configure，请解压缩文件，并按照以下顺序运行命令：

1. `rpm -ivh srvadmin-hapi-8.2.0-1650.7979.e17.x86_64.rpm`
2. `rpm -ivh command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.e17.x86_64.rpm`

在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上安装 Dell Command | Configure

要在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 系统的系统上使用 64 位 RPM 安装 Dell Command | Configure，请解压缩文件，并按以下顺序运行命令：

1. `rpm -ivh srvadmin-hapi-8.2.0-1650.7979.e16.x86_64.rpm`
2. `rpm -ivh command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.e16.x86_64.rpm`

在运行 Microsoft Windows 的系统上卸载 Dell Command | Configure

执行以下操作：


- 单击**开始** → **控制面板** → **程序和功能**。选择 **Dell Command | Configure**，然后单击**卸载**。

在运行 Linux 的系统上卸载 Dell Command | Configure

要在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 或 6 的系统上卸载 Dell Command | Configure，您必须运行不同的 RPM。

相关链接：

- [在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上卸载 Dell Command | Configure](#)
- [在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上卸载 Dell Command | Configure](#)

 **注：**在运行受支持的 Linux 操作系统上卸载和升级 Dell Command | Configure 将会在系统中遗留下空文件和文件夹。这些文件和文件夹没有任何功能性能影响。

在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上卸载 Dell Command | Configure

要在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上卸载 Dell Command | Configure，请按以下顺序运行命令：

1. `rpm -e command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.e17.x86_64`
2. `rpm -e srvadmin-hapi-8.2.0-1650.7979.e17.x86_64`

在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上卸载 Dell Command | Configure


要在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 系统上卸载 Dell Command | Configure，请按照以下顺序运行命令：

1. `rpm -e command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.e16.x86_64`
2. `rpm -e srvadmin-hapi-8.2.0-1650.7979.e16.x86_64`

在运行 Microsoft Windows 的系统上升级 Dell Command | Configure

您可以使用 DUP 或 MSI 文件升级 Dell Command | Configure。

 **注：**必须在客户端系统上安装 Microsoft .NET Framework 4 或更高版本以安装 Dell Command | Configure GUI。

 **注:** 如果已在 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 系统上启用 Microsoft Windows 用户帐户控制 (UAC)，则您将无法在静默模式下安装 Dell Command | Configure。

相关链接:

- [在运行 Microsoft Windows 的系统上使用 DUP 升级 Dell Command | Configure](#)
- [在运行 Microsoft Windows 的系统上使用 MSI 文件从 3.0 和 2.2.1 升级到 Dell Command | Configure 3.1](#)

使用 DUP 在运行 Microsoft Windows 的系统上升级 Dell Command | Configure

要执行次要升级（如从 Dell Command | Configure（以前称为 Dell Client Configuration Toolkit）版本 3.0 升级到 Dell Command | Configure 3.1）：


1. 双击已下载的 DUP，然后单击**安装**。
Dell Command | Configure 安装向导即会启动。
2. 运行安装向导，并按照屏幕上显示的说明操作。

在运行 Microsoft Windows 的系统上使用 MSI 文件将 Dell Command | Configure 从 3.0 和 2.2.1 升级到 3.1

要执行次要升级（如从 Dell Command | Configure（以前称为 Dell Client Configuration Toolkit）版本 3.0 到 Dell Command | Configure 3.1，请执行以下操作：

1. 从 dell.com/support 下载最新安装文件 **Systems-Management_Application_<SWB>_WN_3.1.0.<BUILD NUMBER>_A00.exe**。
2. 解压缩安装文件：
 - 从已在其中解压缩该文件的文件夹中，双击 **Command_Configure.msi** 文件，或
 - 从命令提示符下浏览到您已在其中解压缩该文件的目录，然后运行以下命令：

```
msiexec.exe /i Command_Configure.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=VOMUS
```将显示安装向导屏幕。
3. 按照屏幕上的说明完成升级过程。

 **注:** 要执行静默升级，请运行以下命令：


```
msiexec.exe /i Command_Configure.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=VOMUS /qn
```


在运行 Linux 的系统上升级 Dell Command | Configure


要执行次要升级（如从 Dell Command | Configure（以前称为 Dell Client Configuration Toolkit）版本 3.0 升级到 Dell Command | Configure 3.1）：

1. 从 dell.com/support 下载 **command_configure-linux-<version>-<buildnum>.tar.gz** 文件，并将其保存在您的系统上。
2. 使用下列命令解压缩该文件：

```
tar -zxvf command_configure-linux-<version>-<buildnum>.tar.gz
```
3. 升级系统上的 Dell Command | Configure 的版本。

 **注:** 要使用 64 位 RPM 升级到 Dell Command | Configure 3.1，请卸载 32 位 RPM，然后安装 64 位 RPM。

 注: ipmi 和 omilcore RPM 已弃用。

 注: 在运行受支持的 Linux 操作系统的系统上卸载和升级 Dell Command | Configure 将会在系统中遗留下空文件和文件夹。这些文件和文件夹没有任何功能性能影响。

相关链接:

- [在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上升级 Dell Command | Configure](#)
- [在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上升级 Dell Command | Configure](#)

在运行 Red Hat Enterprise Linux 7 的系统上升级 Dell Command | Configure

要使用 RPM 的 RHEL 7 系统上将 Dell Command | Configure (以前称为 Dell Client Configuration Toolkit) 从版本 3.0 升级到 Dell Command | Configure 3.1, 请解压缩文件, 并按照以下顺序运行命令:

1. `rpm -Uvh --nodeps srvadmin-hapi-8.2.0-1650.7979.e17.x86_64.rpm`
2. `rpm -Uvh command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.e17.x86_64.rpm`

在运行 Red Hat Enterprise Linux 6 的系统上升级 Dell Command | Configure

要使用 RPM 在 Red Hat Enterprise Linux 6 系统上升级 Dell Command | Configure (以前称为 Dell Client Configuration Toolkit) 版本 3.0 到 Dell Command | Configure 3.1, 请解压缩文件, 并按以下顺序运行命令:

1. `rpm -Uvh --nodeps srvadmin-hapi-8.2.0-1650.7979.e16.x86_64.rpm`
2. `rpm -Uvh command_configure-linux-3.1.0-<buildnum>.e16.x86_64.rpm`

Dell Command | Configure (适用于 Microsoft Windows 预安装环境 (Windows PE))

Windows PE 提供了用于准备系统以执行 Windows 安装的独立预安装环境。对于未安装操作系统的客户端系统, 您可以创建其中包含 Dell Command | Configure 的可引导映像, 以用于在 Windows PE 上运行 Dell Command | Configure 命令。要创建 Windows PE 2.0 和 3.0 映像, 您可以使用 Microsoft Windows 自动安装工具包 (Windows AIK); 要创建 Windows PE 4.0 映像、Windows PE 5.0 映像和 Windows PE 10.0 映像, 您可以使用 Windows 评估和部署工具包 (Windows ADK)。

通过使用 Windows PE 2.0、Windows PE 3.0、Windows PE 4.0、Windows PE 5.0 和 Windows PE 10.0, 您可以将 Dell Command | Configure、HAPI 和相关驱动程序直接集成到可引导 ISO 映像中。

相关链接:

- [使用 Microsoft Windows PE 4.0、5.0 和 10.0 创建可引导映像 PE](#)
- [使用 Microsoft Windows PE 2.0 和 3.0 创建可引导映像 PE](#)

使用 Microsoft Windows PE 4.0、5.0 和 10.0 创建可引导映像 PE

1. 从 Microsoft 网站下载 Windows ADK, 并在客户端系统上安装 Windows ADK。

 注: 在安装时, 仅选择部署工具和 Windows 预安装环境 (Windows PE)。

2. 从 dell.com/support 下载并安装 Dell Command | Configure。
3. 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件以创建可引导 ISO 映像。

相关链接:

- [使用 Microsoft Windows PE 10.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件](#)
- [使用 Microsoft Windows PE 5.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件](#)
- [使用 Microsoft Windows PE 4.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件](#)


使用 Microsoft Windows PE 10.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件

1. 安装 Windows 10 操作系统。
2. 下载并安装适用于 Windows 10 操作系统的 Windows ADK。
3. 创建 Windows PE 10.0 映像。


相关链接:

- [创建 Microsoft Windows PE 10.0 64 位映像](#)
- [创建 Microsoft Windows PE 10.0 32 位映像](#)

创建 Microsoft Windows PE 10.0 64 位映像

1. 浏览到 C:\Program Files(x86)\Dell\Command Configure\X86_64。
2. 使用管理员权限打开命令提示符。
3. 运行以下命令: `cctk_x86_64_winpe_10.bat C:\winpe_x86_64 C:\Progra~2\Dell\Comman~1`。
 **注:** 请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。
4. 浏览到 C:\winpe_x86_64\WIM 并复制 ISO 映像。

创建 Microsoft Windows PE 10.0 32 位映像

1. 浏览到 C:\Program Files\Dell\Command Configure\X86。
2. 使用管理员权限打开命令提示符。
3. 运行以下命令: `cctk_x86_winpe_10.bat C:\winpe_x86 C:\Progra~1\Dell\Comman~1`。
 **注:** 请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。
4. 浏览到 C:\winpe_x86\WIM 并复制 ISO 映像。

使用 Microsoft Windows PE 5.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件


1. 安装 Windows 8.1 操作系统。
2. 下载并安装适用于 Windows 8.1 操作系统的 Windows ADK。
3. 创建 Windows PE 5.0 映像。

相关链接:

- [创建 Microsoft Windows PE 5.0 64 位映像](#)
- [创建 Microsoft Windows PE 5.0 32 位映像](#)

创建 Microsoft Windows PE 5.0 64 位映像


1. 浏览到 C:\Program Files(x86)\Dell\Command Configure\X86_64。
2. 使用管理员权限打开命令提示符。
3. 运行以下命令: `cctk_x86_64_winpe_5.bat C:\winpe_x86_64 C:\Progra~2\Dell\Comman~1`。

 **注:** 请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。

4. 浏览到 `C:\winpe_x86_64\WIM` 并复制 ISO 映像。

创建 Microsoft Windows PE 5.0 32 位映像

1. 浏览到 `C:\Program Files\Dell\Command Configure\X86`。
2. 使用管理员权限打开命令提示符。
3. 运行以下命令: `cctk_x86_winpe_5.bat C:\winpe_x86 C:\Progra~1\Dell\Comman~1`。

 **注:** 请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。

4. 浏览到 `C:\winpe_x86\WIM` 并复制 ISO 映像。

使用 Microsoft Windows PE 4.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件


1. 安装 Windows 7 SP 1 或 Windows 8 操作系统。
2. 下载并安装适用于 Windows 8 的 Windows ADK。
3. 创建 Windows PE 4.0 映像。

相关链接:

- [创建 Microsoft Windows PE 4.0 64 位映像](#)
- [创建 Microsoft Windows PE 4.0 32 位映像](#)

创建 Microsoft Windows PE 4.0 64 位映像


1. 浏览到 `C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64`。
2. 使用管理员权限打开命令提示符。
3. 运行以下命令: `cctk_x86_64_winpe_4.bat C:\winpe_x86_64 C:\Progra~2\Dell\Comman~1`。

 **注:** 请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。

4. 浏览到 `C:\winpe_x86_64\wim`, 并复制 ISO 映像。

创建 Microsoft Windows PE 4.0 32 位映像

1. 浏览到 `C:\Program Files\Dell\Command Configure\X86`。
2. 使用管理员权限打开命令提示符。
3. 运行以下命令: `cctk_x86_winpe_4.bat C:\winpe_x86 C:\Progra~1\Dell\Comman~1`。

 **注:** 请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。

4. 浏览到 `C:\winpe_x86\WIM` 并复制 ISO 映像。

使用 Microsoft Windows PE 2.0 和 3.0 创建可引导映像 PE

1. 从 Microsoft 网站下载 Windows AIK, 并在客户端系统上安装 Windows ADK。
2. 从 dell.com/support 下载并安装 Dell Command | Configure 。
3. 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件 (适用于 Windows PE 2.0 和 3.0) 以创建可引导 ISO 映像。

相关链接:


- [使用 Microsoft Windows PE 3.0 将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件](#)

- [使用 Microsoft Windows PE 2.0 将 Dell Command | Configure 目录结构在 WIM 文件中集成](#)

使用 Microsoft Windows PE 3.0 将 Dell Command | Configure 目录结构至 ISO 文件

Dell Command | Configure 提供 `cctk_x86_winpe_3.bat` 和 `cctk_x86_64_winpe_3.bat` 脚本将 Dell Command | Configure、HAPI 和相关 Dell 驱动程序集成到 ISO 映像。要将 Dell Command | Configure 目录结构集成到 ISO 文件，请执行以下操作：


1. 浏览到脚本所在的目录。

 **注：**默认情况下，适用于 32 位系统的脚本位于 `Command Configure\x86` 目录。适用于 64 位系统的脚本位于 `Command Configure\x86_64` 目录。


2. 如果您在非默认目录中安装了 AIK，请打开脚本，设置 `AIKTOOLS` 路径，然后保存文件。

例如，设置 `AIKTOOLS=C:\WINAIK\Tools`。

3. 在将您要在其中创建 ISO 文件的路径和 Dell Command | Configure 安装目录作为两个参数的情况下运行脚本。

 **注：**确保为 ISO 映像指定的目录并非现有目录。

- 对于 32 位系统，运行 `cctk_x86_winpe_3.bat C:\winPE_x86 C:\Progra~1\Dell\Comman~1`。
- 对于 64 位系统，运行 `cctk_x86_64_winpe_3.bat C:\winPE_x86_64 C:\Progra~2\Dell\Comman~1`。

 **注：**请确保命令中使用的路径指向 Command Configure 文件夹。

在以下文件夹中创建 ISO 映像和 WIM 文件


- 对于 32 位系统：`C:\winPE_x86\WIM`
- 对于 64 位系统：`C:\winPE_x86_64\WIM`

相关链接：

- [创建 Microsoft Windows PE 3.0 64 位映像](#)
- [创建 Microsoft Windows PE 3.0 32 位映像](#)

创建 Microsoft Windows PE 3.0 64 位映像


1. 运行 `cctk_x86_64_WinPE_3.bat C:\WinPE3_64bit C:\Progra~2\Dell\Comman~1`。

 **注：**请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。

2. 浏览到 `C:\WinPE3_64bit\WIM` 并刻录映像。

创建 Microsoft Windows PE 3.0 32 位映像

1. 运行 `cctk_x86_winpe_3.bat C:\WinPE3_32bit C:\Progra~1\Dell\Comman~1`。

 **注：**请确保在命令中使用的路径指向 Dell Command | Configure 文件夹。

2. 浏览到 `C:\WinPE3_32bit\WIM` 并复制映像。

使用 Microsoft Windows PE 2.0 在 WIM 文件中集成 Dell Command | Configure 目录结构


Dell Command | Configure 提供 `cctk_x86_winpe.bat` 和 `cctk_x86_64_winpe.bat` 的脚本以将 Dell Command | Configure、HAPI 和相关 Dell 驱动程序集成到 WIM 文件中。要在 WIM 文件中集成 Dell Command | Configure 目录结构，请执行以下操作：

1. 浏览到脚本所在的目录。

 **注：**默认情况下，适用于 32 位系统的脚本位于 `C:\Program Files\Dell\Command Configure\x86` 目录。适用于 64 位系统的脚本位于 `Command Configure\x86_64` 目录。

2. 在将 WMI 文件和 Dell Command | Configure 目录位置作为两个参数输入的情况下运行适当的脚本：`cctk_winpe.bat <path_of_wim_file> <path_of_Command_Configure>`。如果 Dell Command | Configure 已安装在默认目录中，请运行以下脚本：

- 对于 32 位系统，运行 `cctk_x86_winpe.bat C:\winPE_x86 C:\Progra~1\Dell\Comman~1`。
- 对于 64 位系统，运行 `cctk_x86_64_winpe.bat C:\winPE_x86_64 C:\Progra~2\Dell\Comman~1`。

 **注：**请确保命令中使用的路径指向 Command Configure 文件夹。

将在相同位置创建在可引导 ISO 映像和 WIM 文件 `-Winpe.wim` 创建期间需使用的文件。


3. 将 `<path_of_wim_file>\winpe.wim` 文件重命名为 `boot.wim`。
4. 使用 `<path_of_wim_file>\boot.wim` 覆盖 `<path_of_wim_file>\ISO\sources\boot.wim` 文件。
例如，`copy C:\winPE_x86\boot.wim C:\winPE_x86\ISO\sources\boot.wim`。
5. 使用 Windows AIK 创建可引导 Windows PE 映像。

相关链接：

- [使用 Microsoft Windows AIK 创建可引导的 Microsoft Windows PE 映像](#)


使用 Microsoft Windows AIK 创建可引导的 Microsoft Windows PE 映像

1. 单击开始 → 程序 → Microsoft Windows AIK → Windows PE 工具命令提示符。

 **注：**要准备适用于支持 64 位系统的可引导映像，请从命令提示符浏览至以下目录：

- 对于 64 位系统： `<AIK_installation_directory>\Windows AIK\Tools\amd64`
- 对于 32 位系统： `<AIK_installation_directory>\Windows AIK\Tools\i86`

否则为 `<AIK_installation_directory>\Windows AIK\Tools\PEtools`。

 **注：**要准备适用于支持 64 位系统的可引导映像，请从命令提示符浏览至以下目录：

- 对于 64 位系统： `<AIK_installation_directory>\Windows AIK\Tools\amd64`
- 对于 32 位系统： `<AIK_installation_directory>\Windows AIK\Tools\i86`

否则为 `<AIK_installation_directory>\Windows AIK\Tools\PEtools`。

2. 运行以下命令：`oscdimg -n -b<path_of_wim_file>\etfsboot.com <path_of_wim_file>\ISO <path_of_wim_file\image_file_name.iso>`。

例如 `oscdimg -n -bc:\winPE_x86\etfsboot.com c:\winPE_x86\ISO c:\winPE_x86\WinPE2.0.iso`。

此命令将在路径 `C:\winPE_x86 directory` 中创建可引导 ISO 映像 `WinPE2.0.iso`。

参考

除了本指南以外，您还可以从 dell.com/dellclientcommandssuite manuals 获取以下指南。

- *Dell Command | Configure 用户指南*
- *Dell Command | Configure 命令行界面参考指南*

从 Dell 支持站点访问说明文件

您可以通过以下方式之一访问所需的说明文件：

- 使用以下链接：
 - 所有企业系统管理说明文件 - dell.com/softwaresecuritymanuals
 - OpenManage 说明文件 - dell.com/openmanagemanuals
 - 远程企业系统管理说明文件 - dell.com/esmmanuals
 - OpenManage Connections 企业系统管理说明文件 - dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - 适用性工具说明文件 - dell.com/serviceabilitytools
 - OpenManage Connections 客户端系统管理说明文件 - dell.com/dellclientcommandssuite manuals
- 从 Dell 支持网站：
 - a. 转至 dell.com/support/home。
 - b. 在**选择产品**部分下，单击**软件和安全**。
 - c. 在**软件和安全**组框中，通过以下项单击所需的链接：
 - **企业系统管理**
 - **远程企业系统管理**
 - **Serviceability Tools**
 - **Dell 客户端命令套件**
 - **Connections 客户端系统管理**
 - d. 要查看说明文件，请单击所需的产品版本。
- 使用搜索引擎：
 - 在搜索框中键入说明文件的名称和版本。