

# Dell Command | Integration Suite for System Center

Versie 5.4

Installatiehandleiding



## Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.**

 **GEVAAR: LET OP** duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

# Inhoudsopgave

<b>Hoofdstuk 1: Overzicht.....</b>	<b>4</b>
Vereisten voor het installeren van Dell Command   Integration Suite for System Center.....	4
Ondersteunde besturingssystemen.....	5
Ondersteunde clientbesturingssystemen.....	5
Ondersteunde besturingssystemen op beheerde clientsystemen via AMT.....	5
Ondersteunde serverbesturingssystemen.....	5
Een netwerktoegangsaccount configureren.....	5
Dell Command   Integration Suite for System Center installeren.....	6
Programma-opties wijzigen of herstellen in het installatieprogramma.....	6
Dell Command   Integration Suite for System Center upgraden.....	7
Dell Command   Integration Suite for System Center verwijderen.....	7
Problemen oplossen.....	7
Fout tijdens het verwijderen van Dell Command   Integration Suite for System Center.....	7

# Overzicht

Deze handleiding biedt informatie over softwarevoorwaarden en -vereisten voor het installeren en verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center.

Dell Command | Integration Suite for System Center is een gemakkelijk te gebruiken, op GUI gebaseerd hulpprogramma om uw Dell clientsystemen te configureren en implementeren. Dell Command | Integration Suite for System Center kan rechtstreeks in de Configuration Manager console worden geïntegreerd. De opdrachtregeltools en -scripts die normaal in Dell Command | Configure worden gebruikt zijn niet meer nodig. Tevens voegt het programma functionaliteit toe voor extern beheer zowel in-band als out-of-band.

## Onderwerpen:

- [Vereisten voor het installeren van Dell Command | Integration Suite for System Center](#)
- [Ondersteunde besturingssystemen](#)
- [Een netwerktoegangscaccount configureren](#)
- [Dell Command | Integration Suite for System Center installeren](#)
- [Programma-opties wijzigen of herstellen in het installatieprogramma](#)
- [Dell Command | Integration Suite for System Center upgraden](#)
- [Dell Command | Integration Suite for System Center verwijderen](#)
- [Problemen oplossen](#)

## Vereisten voor het installeren van Dell Command | Integration Suite for System Center

Dit gedeelte bevat de vereisten voor het installeren van Dell Command | Integration Suite for System Center:

- Installeer Configuration Manager 2012, Configuration Manager 2012 SP1, Configuration Manager 2012 R2 of Configuration Manager Current Branch op het systeem waarop u Dell Command | Integration Suite for System Center installeert. Voor meer informatie over het downloaden en installeren van Configuration Manager, zie de Microsoft TechNet-website op [technet.microsoft.com](http://technet.microsoft.com).
  - Zorg dat de Windows PowerShell is geïnstalleerd en geconfigureerd op het systeem waarop Dell Command | Integration Suite for System Center wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie de Microsoft Knowledge Base van Windows PowerShell op [support.microsoft.com/kb/968930](http://support.microsoft.com/kb/968930).
  - Zorg dat **.NET versie 4.6.1** of hoger is geïnstalleerd op het systeem waarop u Dell Command | Integration Suite for System Center installeert, ook als u alleen het deel **Dell Warranty** van de software installeert.
  - Om de taakreeksen van de Configuration Manager op uw clientsysteem uit te voeren, moet u het **Netwerktoegangscaccount** configureren. Zie voor meer informatie [Uw netwerktoegangscaccount](#) configureren.
  - De onderdelen **Configuration Manager Plugin Extensions** en **Intel vPro OOB Management Extensions** van Dell Command | Integration Suite for System Center worden alleen ondersteund op systemen waarop de Configuration Manager console draait.
  - U moet over zowel administratorbevoegdheden op de clientsystemen op het netwerk, als over een van de volgende typen bevoegdheden voor Configuration Manager beschikken:
    - Volledige administrator
    - Applicatieadministrator
    - Applicatieauteur
    - Operating System Deployment Manager
    - Operations-administrator
- OPMERKING:** Externe provisioning van de systemen met een 11<sup>e</sup> generatie Intel Core-processor kan niet worden uitgevoerd met Intel Setup and Configuration Software versie 12.2.0139. Intel Setup and Configuration Software versie 12.2.0.150 moet worden gebruikt voor provisioning van systemen met een 11<sup>e</sup> generatie Intel Core-processor. Zie de [documentatie van Intel Setup and Configuration Software](#) voor het downloaden van deze softwareversie.

# Ondersteunde besturingssystemen

De volgende lijsten vermelden de typen en specifieke versies van besturingssystemen die worden ondersteund door deze applicatie.

## Ondersteunde clientbesturingssystemen

- Windows 10 32-bits
- Windows 10 64-bits
- Windows 10 32-bits Professional
- Windows 10 64-bits Professional
- Windows 10 32-bits Enterprise
- Windows 10 64-bits Enterprise
- Windows 8.1 32-bits
- Windows 8.1 64-bits
- Windows 8.1 32-bits Professional
- Windows 8.1 64-bits Professional
- Windows 8.1 32-bits Enterprise
- Windows 8.1 64-bits Enterprise
- Windows 8 32-bits
- Windows 8 64-bits
- Windows 8 32-bits Professional
- Windows 8 64-bits Professional
- Windows 7 32-bits Professional
- Windows 7 64-bits Professional
- Windows 7 32-bits Ultimate
- Windows 7 64-bits Ultimate

## Ondersteunde besturingssystemen op beheerde clientsystemen via AMT

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7

## Ondersteunde serverbesturingssystemen

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012

# Een netwerktoegangssaccount configureren

Het netwerktoegangssaccount is vereist wanneer voor Configuration Manager-clients van werkgroepen of niet-vertrouwde domeinen toegang tot bronnen binnen het domein van de siteserver vereist is.

Het netwerktoegangssaccount configureren:

1. Start de Configuration Manager console.
2. Klik in de Configuration Manager console op **Beheer**.
3. Vouw **Overzicht** > **Siteconfiguratie** uit en klik op **Sites**.
4. Klik met de rechtermuisknop op de site die u wilt configureren en selecteer vervolgens **Siteonderdelen configureren** > **Software distributie..**

Het scherm **Eigenschappen software-distributiecomponenten** wordt weergegeven.

- Klik op het tabblad **Netwerktoegangsaccount**.
- Selecteer de optie **Specificeer het account met toegang tot netwerklocaties** en klik vervolgens op **Instellen**.
- Maak een keuze uit het vervolgkeuzemenu:
  - **Bestaand account** - Gebruik een reeds bestaand account
    - Selecteer uw gebruikersaccount.
    - Klik op OK.
  - Of
  - **Nieuw account** - Voeg een nieuw account toe
    - Voer de administrator-referenties in voor toegang tot de Configuration Manager vanaf uw clientsystemen.
    - Klik op OK.

De gebruikersnaam wordt weergegeven in het veld **Account**.
- Klik op **OK**.

## Dell Command | Integration Suite for System Center installeren

Zorg dat u bent aangemeld met een account met administratorbevoegdheden op het systeem waarop u Dell Command | Integration Suite for System Center wilt installeren voordat u doorgaat. Op een systeem zonder Configuration Manager kan alleen **Dell Command | Warranty** worden geïnstalleerd.

Het Dell Command | Integration Suite for System Center installatieprogramma biedt verschillende installatieopties:

- Volledige installatie - Alle drie de tools worden geïnstalleerd: Dell Command | Integration Suite for System Center, Dell Command | Intel vPro Out of Band en Dell Command | Warranty.
- Aangepaste installatie
  - Alleen Dell Command | Integration Suite for System Center wordt geïnstalleerd.
  - Zowel Dell Command | Integration Suite for System Center als Dell Command | Intel vPro Out of Band worden geïnstalleerd.
  - Zowel Dell Command | Integration Suite for System Center als Dell Command | Warranty worden geïnstalleerd.
  - Alleen Dell Command | Warranty wordt geïnstalleerd.

**OPMERKING:** Dell Command | Intel vPro Out of Band kan niet worden geïnstalleerd zonder ook Dell Command | Integration Suite for System Center te installeren of te hebben geïnstalleerd.

- Ga naar **dell.com/support/downloads**.
- Download en voer het installatieprogramma voor Dell Command | Integration Suite for System Center uit.
- Volg de instructies van het installatieprogramma en selecteer **Volledige installatie** of **Aangepaste installatie** afhankelijk van uw vereisten.

Als u wilt voorkomen dat een specifieke functie wordt geïnstalleerd, klikt u in de vervolgkeuzelijst naast de functienaam en selecteert u **Deze functie is niet beschikbaar**.

## Programma-opties wijzigen of herstellen in het installatieprogramma

Met de optie Aanpassen of Wijzigen in het Dell Command | Integration Suite for System Center installatieprogramma kunnen de programmafuncties die zijn geïnstalleerd worden gewijzigd. Met deze optie kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Een functie installeren die u nog niet hebt geïnstalleerd.
- Een functie verwijderen die u eerder hebt geïnstalleerd.

Met de reparatieoptie in het installatieprogramma kunt u eventueel de reparatie-installatiefouten die tijdens de installatie optraden repareren.

- Open het **Configuratiescherm** en klik op **Programma's en onderdelen** en klik vervolgens op het tabblad **Verwijderen**.
- Klik op **Dell Command | Integration Suite for System Center** en volg daarna de instructies van het verwijderingsprogramma om uw installatie te verwijderen, te wijzigen of te herstellen.

# Dell Command | Integration Suite for System Center upgraden

Voer het meest recente Dell Command | Integration Suite for System Center installatieprogramma uit om te upgraden vanuit vorige versies van Dell Command | Integration Suite for System Center. Zie het gedeelte [Dell Command | Integration Suite for System Center integreren](#) voor meer informatie.

# Dell Command | Integration Suite for System Center verwijderen

**OPMERKING:** Als u abonnementen heb ingesteld met behulp van de Dell Command | Intel Out Of Band Plug-in, kan het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center ervoor zorgen dat clients geabonneerd blijven en kunnen indicaties worden geproduceerd die onnodig bandbreedte gebruiken. Zorg dat u alle clients voorafgaand aan het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center hebt afgemeld. Zie *Alle abonnementen opzeggen* in uw Gebruikershandleiding.

Dell Command | Integration Suite for System Center verwijderen:

1. Sluit alle instanties van Dell Command | Integration Suite for System Center en de Configuration Manager console.
2. Open het **Configuratiescherm** en klik op **Programma's en onderdelen**.
3. Klik met de rechtermuisknop op **Dell Command | Integration Suite for System Center** en klik vervolgens op **Verwijderen**.
4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te verwijderen.

## Problemen oplossen

Dit gedeelte bevat informatie over probleemoplossing voor Dell Command | Integration Suite for System Center.

## Fout tijdens het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center

De foutmelding **Fout bij openen van installatie-logbestand. Controleer of de opgegeven locatie van het logbestand bestaat en beschrijfbaar is** wordt weergegeven tijdens het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center via **Programma's en onderdelen**. Start het systeem opnieuw op en zorg ervoor dat de Windows Installer-service wordt uitgevoerd. Voer vervolgens de stappen om de installatie te verwijderen uit.