


Dell Command | Integration Suite for System Center

Versie 5.5

Installatiehandleiding



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.**

 **GEVAAR: LET OP** duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Overzicht.....	4
Vereisten voor het installeren van Dell Command Integration Suite for System Center.....	4
Ondersteunde clientbesturingssystemen.....	5
Ondersteunde besturingssystemen op beheerde clientsystemen via AMT.....	5
Ondersteunde serverbesturingssystemen.....	5
Een netwerktoegangsaccount configureren.....	5
Dell Command Integration Suite for System Center installeren.....	6
Programma-opties wijzigen of herstellen in het installatieprogramma.....	6
Dell Command Integration Suite for System Center upgraden.....	7
Dell Command Integration Suite for System Center verwijderen.....	7
Probleemoplossing.....	7
Fout tijdens het verwijderen van Dell Command Integration Suite for System Center.....	7

Overzicht

Deze handleiding biedt informatie over softwarevoorwaarden en -vereisten voor het installeren en verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center.

Dell Command | Integration Suite for System Center is een gemakkelijk te gebruiken, op GUI gebaseerd hulpprogramma om uw Dell clientsystemen te configureren en implementeren. Dell Command | Integration Suite for System Center kan rechtstreeks in de Configuration Manager console worden geïntegreerd. De opdrachtregeltools en -scripts die normaal in Dell Command | Configure worden gebruikt zijn niet meer nodig. Tevens voegt het programma functionaliteit toe voor extern beheer zowel in-band als out-of-band.

Onderwerpen:

- [Vereisten voor het installeren van Dell Command | Integration Suite for System Center](#)
- [Ondersteunde clientbesturingssystemen](#)
- [Ondersteunde besturingssystemen op beheerde clientsystemen via AMT](#)
- [Ondersteunde serverbesturingssystemen](#)
- [Een netwerktoegangssaccount configureren](#)
- [Dell Command | Integration Suite for System Center installeren](#)
- [Programma-opties wijzigen of herstellen in het installatieprogramma](#)
- [Dell Command | Integration Suite for System Center upgraden](#)
- [Dell Command | Integration Suite for System Center verwijderen](#)
- [Probleemoplossing](#)

Vereisten voor het installeren van Dell Command | Integration Suite for System Center

Dit gedeelte bevat de vereisten voor het installeren van Dell Command | Integration Suite for System Center:

- Installeer Configuration Manager 2012, Configuration Manager 2012 SP1, Configuration Manager 2012 R2 of Configuration Manager Current Branch op het systeem waarop u Dell Command | Integration Suite for System Center installeert. Zie docs.microsoft.com/ voor meer informatie over het downloaden en installeren van Configuration Manager.
- Zorg dat de Windows PowerShell is geïnstalleerd en geconfigureerd op het systeem waarop Dell Command | Integration Suite for System Center wordt uitgevoerd.
- Zorg dat .NET versie 4.6.1 of hoger is geïnstalleerd op het systeem waarop u Dell Command | Integration Suite for System Center installeert, ook als u alleen het deel **Dell Garantie** van de software installeert.
- Om de taakreeksen van de Configuration Manager op uw clientsysteem uit te voeren, moet u het **Netwerktoegangssaccount** configureren. Zie voor meer informatie [Een netwerktoegangssaccount configureren](#).
- De onderdelen **Configuration Manager plug-in extensies** en **Intel vPro OOB Management extensies** van Dell Command | Integration Suite for System Center worden alleen ondersteund op systemen waarop de Configuration Manager console draait.
- U moet over zowel administratorbevoegdheden op de clientsystemen op het netwerk, als over een van de volgende typen bevoegdheden voor Configuration Manager beschikken:
 - Volledige administrator
 - Applicatieadministrator
 - Applicatieauteur
 - Operating System Deployment Manager
 - Operations-administrator

OPMERKING: Externe provisioning van systemen kan mislukken op apparaten met een elfde generatie Intel processors wanneer u versie 12.2.0.139 of 12.2.0.150 van de Intel Setup and Configuration Software gebruikt. Voor de provisioning van apparaten met een Intel processor van de elfde generatie, gebruikt u versie 12.2.0.152 van de Intel Setup and Configuration Software.

OPMERKING: De minimale versie van de Intel Setup and Configuration Software die u kunt opgeven tijdens externe provisioning van systemen of het upgradeproces is gewijzigd van versie 12.1 naar 12.2.

 **OPMERKING:** Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) kan niet worden gedownload. Neem contact op met het Intel supportteam om Intel SCS te verkrijgen.

Ondersteunde clientbesturingsystemen

- Windows 10 32-bits
- Windows 10 64-bits
- Windows 10 32-bits Professional
- Windows 10 64-bits Professional
- Windows 10 32-bits Enterprise
- Windows 10 64-bits Enterprise
- Windows 8.1 32-bits
- Windows 8.1 64-bits
- Windows 8.1 32-bits Professional
- Windows 8.1 64-bits Professional
- Windows 8.1 32-bits Enterprise
- Windows 8.1 64-bits Enterprise
- Windows 8 32-bits
- Windows 8 64-bits
- Windows 8 32-bits Professional
- Windows 8 64-bits Professional
- Windows 7 32-bits Professional
- Windows 7 64-bits Professional
- Windows 7 32-bits Ultimate
- Windows 7 64-bits Ultimate

Ondersteunde besturingsystemen op beheerde clientsystemen via AMT

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7

Ondersteunde serverbesturingsystemen

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012

Een netwerktoegangscaccount configureren

Het netwerktoegangscaccount is vereist wanneer voor Configuration Manager-clients van werkgroepen of niet-vertrouwde domeinen toegang tot bronnen binnen het domein van de siteserver vereist is.

Het netwerktoegangscaccount configureren:

1. Start de Configuration Manager console.
2. Klik in de Configuration Manager console op **Beheer**.
3. Vouw **Overzicht** > **Siteconfiguratie** uit en klik op **Sites**.
4. Klik met de rechtermuisknop op de site die u wilt configureren en selecteer vervolgens **Siteonderdelen configureren** > **Softwaredistributie**.

Het scherm **Eigenschappen software distributiecomponenten** wordt weergegeven.

- Klik op het tabblad **Netwerktoegangsaccount**.
- Selecteer de optie **Specificeer het account met toegang tot netwerklocaties** en klik vervolgens op **Instellen**.
- Maak een keuze uit het vervolgkeuzemenu:
 - **Bestaand account** - Gebruik een reeds bestaand account
 - Selecteer uw gebruikersaccount.
 - Klik op **OK**.
 - Of
 - **Nieuw account** - Voeg een nieuw account toe
 - Voer de administrator-referenties in voor toegang tot de Configuration Manager vanaf uw clientsystemen.
 - Klik op **OK**.

De gebruikersnaam wordt weergegeven in het veld **Account**.
- Klik op **OK**.

Dell Command | Integration Suite for System Center installeren

Zorg dat u bent aangemeld met een account met administratorbevoegdheden op het systeem waarop u Dell Command | Integration Suite for System Center wilt installeren voordat u doorgaat. Op een systeem zonder Configuration Manager kan alleen **Dell Command | Warranty** worden geïnstalleerd.

Het Dell Command | Integration Suite for System Center installatieprogramma biedt verschillende installatieopties:

- Volledige installatie - Alle drie de tools worden geïnstalleerd: Dell Command | Integration Suite for System Center, Dell Command | Intel vPro Out of Band en Dell Command | Warranty.
- Aangepaste installatie
 - Alleen Dell Command | Integration Suite for System Center wordt geïnstalleerd.
 - Zowel Dell Command | Integration Suite for System Center als Dell Command | Intel vPro Out of Band worden geïnstalleerd.
 - Zowel Dell Command | Integration Suite for System Center als Dell Command | Warranty worden geïnstalleerd.
 - Alleen Dell Command | Warranty wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: Dell Command | Intel vPro Out of Band kan niet worden geïnstalleerd zonder ook Dell Command | Integration Suite for System Center te installeren of te hebben geïnstalleerd.

- Ga naar dell.com/downloads.
- Download en voer het installatieprogramma voor Dell Command | Integration Suite for System Center uit.
- Volg de instructies van het installatieprogramma en selecteer **Volledige installatie** of **Aangepaste installatie** afhankelijk van uw vereisten.

Als u wilt voorkomen dat een specifieke functie wordt geïnstalleerd, klikt u in de vervolgkeuzelijst naast de functienaam en selecteert u **Deze functie is niet beschikbaar**.

Programma-opties wijzigen of herstellen in het installatieprogramma

Met de optie Aanpassen of Wijzigen in het Dell Command | Integration Suite for System Center installatieprogramma kunnen de programmafuncties die zijn geïnstalleerd worden gewijzigd. Met deze optie kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Een functie installeren die u nog niet hebt geïnstalleerd.
- Een functie verwijderen die u eerder hebt geïnstalleerd.

Met de reparatieoptie in het installatieprogramma kunt u eventueel de reparatie-installatiefouten die tijdens de installatie optraden repareren.

- Open het **Configuratiescherm** en klik op **Programma's en onderdelen** en klik vervolgens op het tabblad **Verwijderen**.
- Klik op **Dell Command | Integration Suite for System Center** en volg daarna de instructies van het verwijderingsprogramma om uw installatie te verwijderen, te wijzigen of te herstellen.

OPMERKING: Als u de Dell console-extensies wilt gebruiken in Microsoft System Center Configuration Manager versie 2103 of hoger, moet u de instelling voor door hiërarchie goedgekeurde console-extensies uitschakelen. Zie Door hiërarchie goedgekeurde console-extensies in- of uitschakelen op docs.microsoft.com voor informatie over het in- of uitschakelen van door hiërarchie goedgekeurde console-extensies.

Dell Command | Integration Suite for System Center upgraden

Voer het meest recente Dell Command | Integration Suite for System Center installatieprogramma uit om te upgraden vanuit vorige versies van Dell Command | Integration Suite for System Center. Zie het gedeelte [Dell Command | Integration Suite for System Center integreren](#) voor meer informatie.

Dell Command | Integration Suite for System Center verwijderen

OPMERKING: Als u abonnementen heb ingesteld met behulp van de Dell Command | Intel Out Of Band Plug-in, kan het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center ervoor zorgen dat clients geabonneerd blijven en kunnen indicaties worden geproduceerd die onnodig bandbreedte gebruiken. Zorg dat u alle clients voorafgaand aan het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center hebt afgemeld. Zie Alle abonnementen opzeggen in uw Gebruikershandleiding.

Dell Command | Integration Suite for System Center verwijderen:

1. Sluit alle instanties van Dell Command | Integration Suite for System Center en de Configuration Manager console.
2. Open het **Configuratiescherm** en klik op **Programma's en onderdelen**.
3. Klik met de rechtermuisknop op **Dell Command | Integration Suite for System Center** en klik vervolgens op **Verwijderen**.
4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te verwijderen.

Probleemoplossing

Dit gedeelte bevat informatie over probleemoplossing voor Dell Command | Integration Suite for System Center.

Fout tijdens het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center

De foutmelding **Fout bij openen van installatie-logbestand. Controleer of de opgegeven locatie van het logbestand bestaat en beschrijfbaar is** wordt weergegeven tijdens het verwijderen van Dell Command | Integration Suite for System Center via **Programma's en onderdelen**. Start het systeem opnieuw op en zorg ervoor dat de Windows Installer-service wordt uitgevoerd. Voer vervolgens de stappen om de installatie te verwijderen uit.