Dell 리셀러 옵션 키트 중요 정보



주,주의 및 경고

💋 노트: "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.

▲ 주의: "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

⚠️ 경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2012 Dell Inc.

2012 - 09

Rev. A06

목차

주,주의 및 경고	2
장 1: 개요	5
운영 체제 설치	5
Windows Server 2012	5
Windows Small Business Server 2011	5
Windows Server 2008 R2	5
Windows Server 2008	6
중요 정보	6
운영 체제 설치 중에 PERC S100 이 있는 시스템에서 S100 드라이버 필요	6
중국어 간체 ROK 미디어를 사용할 때 Windows Server 2008 R2 SP1 복구	6
Dell 시스템에서 ROK 미디어를 사용하기 위해 하이퍼바이저 준비	7
hyperv_prep.vbe 실행 실패	7

개요

ROK(Dell 리셀러 옵션 키트)는 독립 실행형 Dell 브랜드 운영 체제 키트로, 다음 버전에서 제공됩니다.

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Small Business Server 2011
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008



💋 노트: ROK 는 특정 버전의 Windows Server 2012, Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 R2 운영 체제에 서만 제공됩니다.

💋 노트: ROK 는 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 및 중국어 간체에서만 지원됩니다.

운영 체제 설치



노트: Dell 시스템과 Dell 시스템에서 호스팅되는 VM(가상 컴퓨터)에서만 ROK 미디어를 설치할 수 있습니다. Dell 이 아닌 물리 시스템이나 Dell 이 아닌 시스템에서 호스팅되는 VM 에 Windows Server 운영 체제를 설치 하려 하면 설치가 실패하고 시스템 확인 오류 메시지가 표시됩니다.



노트: Windows Server 운영 체제는 특정 Dell 시스템에만 설치할 수 있습니다. Dell 지원 시스템 및 운영 체제 조합 목록은 dell.com/ossupport 의 Dell PowerEdge 시스템의 운영 체제 지원 매트릭스를 참조하십시오.

Windows Server 2012

Dell 에서는 설치하려는 운영 체제 언어를 선택할 수 있는 다중 언어 Windows Server 2012 미디어를 제공합니다.

🚺 노트: 중국어 간체의 경우 운영 체제가 별도의 미디어에서 제공됩니다.

Dell 시스템에서 ROK 미디어를 사용하여 Windows Server 2012 를 설치하려면 dell.com/ostechsheets 의 Windows Server 2012 의 설치 지시 사항 및 중요 정보 안내서를 참조하십시오.

운영 체제를 활성화하려면 dell.com/ostechsheets 의 Dell OEM Windows Server 미디어-운영 체제 시스템 활성화 *안내서*를 참조하십시오.

Dell 서버의 Windows Server 2012 에 대한 추가 정보 및 알려진 문제는 dell.com/ostechsheets 의 Windows Server 2012 의 중요 정보 안내서를 참조하십시오.

Windows Small Business Server 2011

Dell 시스템에서 ROK 를 사용하여 Windows Small Business Server 2011 음 설치하려면 dell.com/ostechsheets 의 Dell PowerEdae 시스템용 Microsoft Windows Small Business Server 2011-설치 안내서를 참조하십시오.

Windows Server 2008 R2

Dell 시스템에서 ROK 를 사용하여 Windows Server 2008 R2 를 설치하려면 dell.com/ostechsheets 의 Dell PowerEdge 시스템용 Microsoft Windows Server 2008 R2-Microsoft Windows Server 2008 R2 설치를 참조하십시오. 운영 체제를 활성화하려면 dell.com/ostechsheets 의 *Microsoft Windows Server 2008 활성화 안내서*를 참조하십시 오.

Windows Server 2008

Dell 시스템에서 ROK 를 사용하여 Windows Server 2008 을 설치하려면 dell.com/ostechsheets 의 *Dell PowerEdge 시 스템용 Microsoft Windows Server 2008-Microsoft Windows Server 2008 설치*를 참조하십시오.

운영 체제를 활성화하려면 dell.com/ostechsheets 의 *Dell OEM Windows Server 미디어-운영 체제 시스템 활성화 안내서*를 참조하십시오.

중요 정보

운영 체제 설치 중에 PERC S100 이 있는 시스템에서 S100 드라이버 필요

설명

ROK 미디어 또는 Dell USC(Unified Server Configurator)를 사용하여 PERC(PowerEdge RAID 컨트롤러) S100 에 Windows Server 운영 체제를 설치할 경우 시스템이 다시 부팅 루프로 들어갑니다.

해결 방법

Dell SBUU(시스템 빌드 업데이트 유틸리티) 또는 외장 USB-DVD 드라이브를 사용하여 운 영 체제를 설치합니다.



노트: 이 문제는 Windows Small Business Server 2011 및 Windows Server 2008 R2 SP1 을 통해 수정되었습니다. 이 운영 체제와 함께 S100 드라이버를 사용할 수 없기 때문 에 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. support.dell.com 에서 최신 드라이버를 다운로드하고 사용하십시오.

노트: Dell 소프트웨어 RAID S100 및 S300 은 Windows Server 2012 에서 지원되지 않습 니다.

중국어 간체 ROK 미디어를 사용할 때 Windows Server 2008 R2 SP1 복구

설명 Windows Server 2008 R2 SP1 용 중국어 간체 ROK 를 사용할 경우 미디어가 Repair your computer(컴퓨터 복구) 옵션이 포함되어 있는 Install Now(지금 설치) 화면을 건너뜁니다.

해결 방법

- 1. 설치 미디어를 사용하여 컴퓨터를 시작하고 Windows Server 2008 R2 SP1 설치를 실 행합니다.
- 2. Language, Time & currency and Keyboard(언어, 시간 & 통화 및 키보드) 창에서 <Shift> <F10> 키를 눌러 명령 프롬프트를 엽니다.
- 3. 다음 명령을 입력하여 Windows 복구 환경을 시작하고 각 명령 후에 <Enter> 키를 누 릅니다.

cd /d %systemdrive%\sources\recovery RecEnv.exe



☑ 노트: 자세한 내용은 support.microsoft.com 에서 Microsoft 지식 기반 문서 951495 를 참조하십시오.

IJ

Dell 시스템에서 ROK 미디어를 사용하기 위해 하이퍼바이저 준비

설명 하이퍼바이저가 설치를 지원하도록 준비되지 않은 경우 Dell 에서 호스팅되는 VM(가상 컴퓨터)의 운영 체제 설치가 실패합니다.

해결 방법 문제를 해결하고 하이퍼바이저를 준비하려면 사용 중인 하이퍼바이저에 따라 아래 제공 된 절차를 따르십시오.



노트: VM 을 호스팅하는 시스템에서 다음 절차를 수행해야 합니다.

ROK 미디어를 사용하기 위해 ESX/ESXi 하이퍼바이저를 준비하려면 다음을 수행합니다.

1. /vmfs/volumes/<datastore name>/<VM name>/<VM name>으로 이동합니다.

2. 편집기에서 vmx 파일을 열고 다음 줄을 추가합니다.

smbios.reflectHost = TRUE



노트: 생성하는 모든 VM 에 대해 vmx 파일을 편집해야 합니다.

ROK 미디어를 사용하기 위해 Microsoft 하이퍼바이저를 준비하려면 다음을 수행합니다.

- 1. ROK 미디어를 삽입하고 <DVD drive>:\ROK 로 이동합니다.
- 2. Hyper-V 를 실행하는 Windows Server 운영 체제에서 hyperv_prep.vbe 를 실행하고 화 면에 나타나는 지시 사항을 따릅니다.



노트: Microsoft Hyper-V Server 2008 또는 Hyper-V Server 2008 R2 에서 유틸리티를 실 행 중인 경우 명령 프롬프트에 cscript hyperv prep.vbe 를 입력합니다.

ROK 미디어를 사용하기 위해 *Citrix XenServer 하이퍼바이저*를 준비하려면 XenServer 버전이 5.5 이상인지 확인합니다.

hyperv_prep.vbe 실행 실패

설명 Windows Server 운영 체제의 ROK 미디어에서 hyperv_prep.vbe 실행이 실패하고 오류 메 시지가 표시됩니다.

해결 방법 다음을 확인합니다.

- Windows Server 운영 체제가 Hyper-V 역할을 지원합니다.
- Hyper-V 역할이 시스템에서 활성화되어 있습니다. 그렇지 않을 경우 역할을 활성 화하고 설치를 진행합니다.