

Dell™ Client Deployment Pack pour Microsoft® System Center Configuration Manager Guide d'utilisation

[À propos du présent document](#)
[Configuration et utilisation](#)
[Dépannage](#)

Remarques

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, *PowerEdge* et *Dell OpenManage* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows*, et *Windows Vista* sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

Septembre 2009

[Retour à la page du sommaire](#)

Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Création de la logithèque USB locale](#)
- [Accès aux mises à jour sur un périphérique USB](#)

Si les utilisateurs de votre organisation se trouvent sur un réseau privé qui n'est pas en mesure d'accéder aux sites externes tel que <ftp.dell.com>, vous pouvez fournir les mises à jour de plate-forme à partir d'un périphérique USB configuré en local.

- REMARQUE : Le périphérique USB que vous utilisez en tant que logithèque de mise à jour de plate-forme doit pouvoir stocker au moins 3 Go de contenu.
 - REMARQUE : Un périphérique USB n'est pas requis pour les utilisateurs ayant accès au site <ftp.dell.com> via un serveur proxy.
 - REMARQUE : Pour obtenir les dernières mises à jour de plate-forme, téléchargez le fichier ISO *Server Update Utility* le plus récent pour votre système sur le site web du support de Dell à l'adresse <support.dell.com>.
-

Création de la logithèque USB locale

Pour créer une logithèque de mise à jour de plate-forme sur un périphérique USB local :

1. Téléchargez le fichier ISO *Server Update Utility* pour votre système sur le site <support.dell.com> et gravez-le sur un DVD.
2. Copiez tous les fichiers dans le dossier **logithèque** du DVD que vous venez de créer dans le répertoire racine du périphérique USB.
3. Créez un dossier intitulé **catalogue** dans le répertoire racine du périphérique USB. Déplacez les fichiers **catalog.xml.gz** et **catalog.xml.gz.sign** du répertoire racine du périphérique USB vers le dossier **catalogue** que vous venez de créer.
4. Informez vos utilisateurs des exigences et des étapes à suivre pour accéder au périphérique USB local. Consultez « [Accès aux mises à jour sur un périphérique USB](#) ».

Accès aux mises à jour sur un périphérique USB

Lorsque l'assistant Mise à jour de plate-forme invite l'utilisateur à spécifier la logithèque en ligne, ce dernier doit cocher la case **Périphérique USB**, puis sélectionner le périphérique USB approprié dans le menu déroulant **Périphérique USB**.

- REMARQUE : L'utilisateur doit connecter le périphérique USB au système avant que celui-ci ne s'amorce sur l'USC. Si le périphérique USB n'est pas connecté avant de lancer l'USC, l'USC ne peut pas accéder aux mises à jour.
-

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Configuration matérielle

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Configuration de la sécurité physique](#)
- [Configuration de la date/heure du système](#)
- [Configuration d'iDRAC](#)
- [Configuration RAID](#)
- [Configuration avancée](#)

Unified Server Configurator (USC) propose deux méthodes différentes de configuration de votre matériel, toutes deux disponibles sur l'écran principal **Configuration matérielle** :

1. Les **assistants de configuration** vous guident tout au long de la configuration des périphériques système. Les assistants de configuration incluent : Configuration de la sécurité physique, Configuration de la date/heure du système, Configuration d'iDRAC et Configuration RAID .
1. **La configuration avancée** vous permet de configurer certains périphériques, tels que les contrôleurs réseau (NIC) et le BIOS, à l'aide de l'infrastructure HII (Human Interface Infrastructure).

 **REMARQUE** : Assurez-vous de bien comprendre les implications de l'infrastructure HII avant d'utiliser la fonctionnalité Configuration avancée. HII fait partie de la norme UEFI ; l'USC est en conformité avec la version UEFI 2.1. Pour plus d'informations, voir la section « [Configuration avancée](#) ».

Configuration de la sécurité physique

Utilisez l'assistant Configuration de la sécurité physique pour contrôler l'accès au panneau de configuration du système.

Pour lancer l'assistant Configuration de la sécurité physique :

1. Cliquez sur **Configuration matérielle** dans le volet gauche.
2. Cliquez sur **Assistants de configuration** dans le volet droit.
3. Cliquez sur **Configuration de la sécurité physique** pour lancer l'assistant.
4. Définissez l'**Accès au panneau de configuration du système** sur l'une des options suivantes :
 1. **Désactivé** : vous n'avez pas accès aux informations ni au contrôle autres que les informations affichées par le contrôleur de gestion, et vous ne pouvez pas spécifier d'actions.
 1. **Afficher uniquement** : vous pouvez vous déplacer entre les écrans de données pour obtenir des informations via l'interface du panneau de configuration du système.
 1. **Afficher et modifier** : vous pouvez obtenir des informations et effectuer des modifications via l'interface du panneau de configuration du système.
5. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les modifications.

Pour revenir à l'écran **Assistants de configuration**, cliquez sur **Précédent**.

Pour quitter l'assistant, cliquez sur **Annuler**.

Configuration de la date/heure du système

Utilisez l'assistant Configuration de la date/heure du système pour définir la date et l'heure du système.

Pour lancer l'assistant Configuration de la date/heure du système :

1. Cliquez sur **Configuration matérielle** dans le volet gauche.
2. Cliquez sur **Assistants de configuration** dans le volet droit.
3. Cliquez sur **Assistant Configuration de la date/heure du système** pour lancer l'assistant.

La date et l'heure du système par défaut affichées dans l'USC correspondent à la date et l'heure indiquées par le BIOS système.
4. Modifiez les valeurs de **date** et **heure système** (HH:MM:SS AM/PM) autant que nécessaire.
5. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les modifications.

Pour revenir à l'écran **Assistants de configuration**, cliquez sur **Précédent**.

Pour quitter l'assistant, cliquez sur **Annuler**.

Configuration d'iDRAC

Utilisez l'assistant Configuration d'iDRAC pour configurer et gérer les paramètres iDRAC.

Cet assistant est similaire à l'utilitaire Configuration d'iDRAC dans l'opération du BIOS hérité. Vous pouvez utiliser l'assistant pour configurer les paramètres iDRAC applicables au système, tels que le réseau local, les paramètres IP communs, IPv4, IPv6, le média virtuel et la configuration utilisateur du réseau local.

Pour lancer l'assistant Configuration d'iDRAC :

1. Cliquez sur **Configuration matérielle** dans le volet gauche.
2. Cliquez sur **Assistants de configuration** dans le volet droit.
3. Cliquez sur **Configuration d'iDRAC** pour lancer l'assistant.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'assistant Configuration d'iDRAC :

- 1 [Étape 1: Configuration du réseau local](#)
- 1 [Étape 1 \(suite\) : Configuration du réseau local avancée](#)
- 1 [Étape 2 : Configuration IP commune](#)
- 1 [Étape 3 : Configuration IPv4](#)
- 1 [Étape 4 : Configuration IPv6](#)
- 1 [Étape 5 : Configuration du média virtuel](#)
- 1 [Étape 6: Configuration utilisateur du réseau local](#)
- 1 [Étape 7 : Confirmation](#)

Étape 1: Configuration du réseau local

Affichez ou configurez le réseau local d'iDRAC, IPMI sur le LAN, l'adresse MAC et la sélection du NIC .

- 1 **Réseau local d'iDRAC** : active ou désactive le NIC d'iDRAC. La désactivation du réseau local d'iDRAC désactive les commandes restantes.
- 1 **IPMI sur le LAN** : active ou désactive les commandes IPMI (Intelligent Platform Management Interface [Interface de gestion de plate-forme intelligente]) sur le canal de réseau local d'iDRAC.
- 1 **Adresse MAC** : vous permet d'afficher l'adresse MAC (Media Access Control [Contrôle d'accès au média]) qui identifie de manière unique chaque nud au sein d'un réseau (lecture seule).
- 1 **Sélection du NIC** : vous permet d'afficher ou de modifier le mode NIC à l'aide des options de mode suivantes :
 - o **Dédié** : cette option permet au périphérique d'accès à distance d'utiliser l'interface réseau dédiée disponible sur Dell Remote Access Controller (DRAC). Étant donné que cette interface DRAC n'est pas partagée avec le système d'exploitation hôte et qu'elle achemine le trafic de gestion vers un réseau physique distinct, elle peut être séparée du trafic d'application

 **REMARQUE** : Cette option est disponible uniquement si un contrôleur iDRAC6 Enterprise est présent sur le système.

- o **Partagé avec basculement** : sélectionnez cette option pour partager l'interface réseau avec le système d'exploitation hôte. L'interface réseau du périphérique d'accès à distance est complètement fonctionnelle lorsque le système d'exploitation hôte est configuré pour le regroupement de NIC. Le périphérique d'accès à distance reçoit les données via le réseau local sur la carte mère LOM 1 et LOM 2, mais transmet uniquement les données via le LOM 1. Si le LOM 1 échoue, le périphérique d'accès à distance bascule sur le LOM 2 pour transmettre toutes les données. Le périphérique d'accès à distance continue d'utiliser le LOM 2 pour la transmission des données. Si le LOM 2 échoue, le périphérique d'accès à distance rebasculé l'intégralité de la transmission des données sur le LOM 1.
- o **Partagé avec basculement sur le LOM 2** : sélectionnez cette option pour partager l'interface réseau avec le système d'exploitation hôte. L'interface réseau du périphérique d'accès à distance est complètement fonctionnelle lorsque le système d'exploitation hôte est configuré pour le regroupement de NIC. Le périphérique d'accès à distance reçoit les données via le réseau local sur la carte mère LOM 1 et LOM 2, mais transmet uniquement les données via le LOM 2. Si le LOM 2 échoue, le périphérique d'accès à distance bascule sur le LOM 1 pour transmettre toutes les données. Le périphérique d'accès à distance continue d'utiliser le LOM 1 pour la transmission des données. Si le LOM 1 échoue, le périphérique d'accès à distance rebasculé l'intégralité de la transmission des données sur le LOM 2.

 **REMARQUE** : Si un LOM échoue mais est restauré ultérieurement, vous pouvez rétablir manuellement les paramètres LOM d'origine en modifiant la sélection du NIC via l'assistant Configuration matérielle d'iDRAC.

Étape 1 (suite) : Configuration du réseau local avancée

Définissez des attributs supplémentaires pour le réseau local virtuel, l'ID du réseau local virtuel, la priorité du réseau local virtuel, la négociation automatique, la vitesse du réseau local et le duplex du réseau local.

- 1 **Réseau local virtuel** : active ou désactive le mode VLAN de l'opération et des paramètres. Lorsque le réseau local virtuel est activé, seul le trafic d'ID du réseau local virtuel correspondant est accepté. Lorsqu'il est désactivé, l'ID du réseau local virtuel et la priorité du réseau local virtuel ne sont pas disponibles, et toutes les valeurs présentes pour ces paramètres sont ignorées.

- 1 **ID du réseau local virtuel** : définit la valeur d'ID du réseau local virtuel. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 4094, tel que défini par les spécifications IEEE 801.1g.
- 1 **Priorité du réseau local virtuel** : définit la valeur de la priorité d'ID du réseau local virtuel. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 7, tel que défini par les spécifications IEEE 801.11g.
- 1 **Négociation automatique** : active ou désactive la fonctionnalité de négociation automatique. Lorsque la négociation automatique est activée, elle détermine si l'iDRAC définit automatiquement les valeurs du **mode duplex** et de **vitesse du réseau** en communiquant avec le routeur ou le concentrateur le plus proche. Lorsque la négociation automatique est désactivée, vous devez définir manuellement les valeurs du **mode duplex** et de **vitesse du réseau**.
- 1 **Vitesse du réseau local** : configure la vitesse du réseau sur 100 Mb ou 10 Mb de manière à la faire correspondre à l'environnement réseau de l'utilisateur.

 **REMARQUE** : Cette option n'est pas disponible si **Négociation automatique** est définie sur **Activé**.

- 1 **Duplex du réseau local** : configure le mode duplex sur **Intégral** ou **Semi** pour le faire correspondre à l'environnement réseau de l'utilisateur.

 **REMARQUE** : Cette option n'est pas disponible si **Négociation automatique** est définie sur **Activé**.

Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et revenir au menu **Configuration du réseau local**.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à [Étape 2 : Configuration IP commune](#).

Étape 2 : Configuration IP commune

Inscrivez le nom d'iDRAC, définissez le nom de domaine à partir du protocole DHCP et spécifiez la chaîne du nom de domaine et du nom d'hôte.

- 1 **Inscrire le nom d'iDRAC** : si **Oui** est défini, le nom d'iDRAC est inscrit auprès du système DNS (Domain Name System [Système de nom de domaine]). Si **Non** est défini, aucune inscription n'est effectuée.
- 1 **Nom d'iDRAC** : vous permet d'afficher ou de modifier le nom d'iDRAC à utiliser lors de l'inscription auprès du système DNS. La chaîne **Nom d'iDRAC** peut contenir jusqu'à 63 caractères ASCII imprimables. Vous pouvez modifier la chaîne **Nom d'iDRAC** lorsque **Inscrire le nom d'iDRAC** est défini sur **Non**. Les informations contenues dans ce champ sont effacées une fois la mise à jour du micrologiciel iDRAC terminée.
- 1 **Nom de domaine à partir du protocole DHCP** : si **Oui** est défini, l'iDRAC acquiert le nom de domaine à partir du serveur de protocole de configuration dynamique des hôtes. Si **Non** est défini, vous devez entrer le nom de domaine manuellement.
- 1 **Nom de domaine** : vous permet d'afficher ou de modifier le nom de domaine d'iDRAC à utiliser s'il n'a pas été acquis auprès du protocole DHCP. Vous pouvez spécifier un nom de domaine lorsque **Nom de domaine à partir du protocole DHCP** est défini sur **Non**. Les informations contenues dans ce champ sont effacées une fois la mise à jour du micrologiciel iDRAC terminée. La chaîne **Nom de domaine** peut contenir jusqu'à 256 caractères ASCII.
- 1 **Chaîne du nom d'hôte** : vous permet de spécifier ou de modifier le nom d'hôte associé à l'iDRAC. Les informations contenues dans ce champ sont effacées si les valeurs par défaut d'origine de l'iDRAC sont rétablies ou si le micrologiciel iDRAC est mis à jour. La chaîne **Nom d'hôte** peut contenir jusqu'à 62 caractères ASCII imprimables.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à [Étape 3 : Configuration IPv4](#).

Étape 3 : Configuration IPv4

Activez ou désactivez IPv4, et définissez les valeurs de la clé de cryptage RMCP+, de la source d'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle par défaut et du serveur DNS.

- 1 **IPv4** : active ou désactive la prise en charge du protocole IPv4 du NIC d'iDRAC. La désactivation du protocole IPv4 désactive les commandes restantes.
- 1 **Clé de cryptage RMCP+** : configure la clé de cryptage RMCP+ à l'aide de chiffres hexadécimaux compris entre 0 et 40 (aucun blanc n'est autorisé). Le paramètre par défaut est tous les zéros (0).
- 1 **Source d'adresse IP** : active ou désactive la capacité du NIC d'iDRAC à acquérir une adresse IPv4 auprès du serveur DHCP ; désactivez ou activez l'adresse IP Ethernet, le **masque de sous-réseau** et les commandes de la **passerelle par défaut**.
- 1 **Adresse IP Ethernet** : vous permet de spécifier ou de modifier une adresse IPv4 statique pour le NIC d'iDRAC. L'adresse IP que vous entrez dans le champ **Adresse IP Ethernet** est réservée et utilisée uniquement lorsque le protocole DHCP ne parvient pas à résoudre ni à attribuer une adresse IP disponible. La valeur maximale du champ **Adresse IP Ethernet** est 255.255.255.255.
- 1 **Masque de sous-réseau** : vous permet de spécifier ou de modifier le masque de sous-réseau statique pour le NIC d'iDRAC. Le masque de sous-réseau définit les positions de bits significatifs dans l'adresse IPv4. La chaîne **Masque de sous-réseau** doit avoir la forme d'un masque de réseau, où les bits les plus significatifs sont tous des uns (1) avec une transition simple vers tous les zéros (0) dans les bits de niveau inférieur. Par exemple : 255.255.255.0. La valeur maximale du champ **Masque de sous-réseau** est 255.255.255.255.
- 1 **Passerelle par défaut** : vous permet de spécifier ou de modifier la passerelle par défaut IPv4 statique du NIC d'iDRAC. Les requêtes qui ne peuvent pas être résolues localement sont acheminées vers cette adresse. La valeur maximale du champ **Passerelle par défaut** est 255.255.255.255.
- 1 **Obtenir les serveurs DNS auprès du protocole DHCP** : si **Oui** est défini, le NIC d'iDRAC acquiert les informations du serveur DNS (Domain Name System [Système de nom de domaine]) auprès du serveur DHCP, et désactive les commandes **Serveur DNS 1** et **Serveur DNS 2**. Si **Non** est défini, le NIC d'iDRAC n'acquiert pas les informations du serveur DNS auprès du serveur DHCP, ce qui vous oblige à définir manuellement les champs **Serveur DNS 1** et **Serveur DNS 2**.
- 1 **Serveur DNS 1** : vous permet de spécifier ou de modifier l'adresse IPv4 statique d'un serveur DNS principal. Cette adresse IPv4 est celle d'un serveur DNS utilisé en vue de la résolution d'adresses de nom vers IPv4. La valeur maximale du champ **Serveur DNS 1** est 255.255.255.255.
- 1 **Serveur DNS 2** : vous permet de spécifier ou de modifier l'adresse IPv4 statique d'un serveur DNS secondaire. En cas de non génération de résultats par le serveur DNS 1, l'adresse IPv4 du **Serveur DNS 2** fait office de sauvegarde utilisée en vue de la résolution d'adresses de nom vers IPv4. Ce champ est limité à une valeur maximale de 255.255.255.255.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à [Étape 4 : Configuration IPv6](#).

Étape 4 : Configuration IPv6

Définissez les valeurs du protocole IPv6, de la source d'adresse IP, de l'adresse IP Ethernet, de l'adresse IPv6, de la longueur de préfixe, de la passerelle par défaut et du serveur DNS.

- 1 **IPv6** : active ou désactive la prise en charge du protocole IPv6 du NIC d'iDRAC. La désactivation du protocole IPv6 désactive les commandes restantes.
- 1 **Source d'adresse IP** : active ou désactive la capacité du NIC d'iDRAC à acquérir une adresse IPv6 auprès du serveur DHCP. La désactivation de la source d'adresse IP désactive l'adresse IP Ethernet, la **longueur de préfixe** et les commandes de la **passerelle par défaut**.
- 1 **Adresse IP Ethernet** : vous permet de spécifier ou de modifier l'adresse IPv6 statique du NIC d'iDRAC lorsqu'elle n'est pas fournie par le protocole DHCP. La valeur maximale de ce champ est FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF. Les valeurs de multidiffusion (ff00:/8) et de boucle de rappel (::1/128) ne sont pas des adresses valides pour l'adresse IP Ethernet et/ou les autres champs d'adresse décrits dans cette section.

Formats d'adresse IPv6 pris en charge :

- o **X:X:X:X:X:X:X** : dans ce format de prédilection, X représente les valeurs hexadécimales des huit portions de 16 bits de l'adresse. Vous pouvez omettre les zéros non significatifs dans les champs individuels, mais vous devez inclure au moins un chiffre dans chaque champ.
 - o **::** (deux caractères deux-points) : grâce à ce format, vous pouvez représenter une chaîne de champs de zéros contigus au format de prédilection. Les « :: » peuvent uniquement apparaître à une seule reprise dans l'adresse. Vous pouvez également utiliser ce format pour représenter des adresses non spécifiées (0:0:0:0:0:0:0:0).
 - o **x:x:x:x:d.d.d.d** : ce format s'avère parfois plus pratique lorsque vous êtes confronté à un environnement mixte de nuds IPv4 et IPv6. Dans ce format, x représente les valeurs hexadécimales des six portions de 16 bits d'ordre haut de l'adresse, et d représente les valeurs décimales des quatre portions de 8 bits d'ordre bas de l'adresse (représentation IPv4 standard).
- 1 **Longueur de préfixe** : vous permet de spécifier ou de modifier le nombre de bits significatifs dans l'adresse IPv6 à utiliser en tant que préfixe (128 au maximum). Le nombre de bits de la longueur de préfixe dans l'adresse IP Ethernet est le masque réseau du réseau IPv6 auquel le NIC d'iDRAC appartient. Plus le nombre de bits significatifs définis est élevé, plus le nombre d'adresses IPv6 disponibles sur le réseau avec le préfixe spécifié sera restreint.
 - 1 **Passerelle par défaut** : vous permet de spécifier ou de modifier la passerelle par défaut IPv6 statique du NIC d'iDRAC lorsqu'elle n'est pas fournie par le protocole DHCP. Il s'agit de l'adresse qui servira à acheminer les requêtes lorsqu'elles ne peuvent pas être résolues localement. La valeur maximale du champ **Passerelle par défaut** est FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF.
 - 1 **Obtenir les serveurs DNS auprès du protocole DHCP** : si **Oui** est défini, le NIC d'iDRAC acquiert les informations du serveur DNS (Domain Name System [Système de nom de domaine]) auprès du serveur DHCP, et désactive les commandes **Serveur DNS 1** et **Serveur DNS 2**. Si **Non** est défini, le NIC d'iDRAC n'acquiert pas les informations du serveur DNS auprès du serveur DHCP, ce qui vous oblige à spécifier manuellement les champs **Serveur DNS 1** et **Serveur DNS 2**.
 - 1 **Serveur DNS 1** : vous permet de spécifier ou de modifier l'adresse IPv6 statique d'un serveur DNS principal lorsqu'elle n'est pas fournie par le protocole DHCP. La valeur maximale du champ **Serveur DNS 1** est FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF. L'adresse IPv6 est celle d'un serveur DNS utilisé en vue de la résolution d'adresses de nom vers IPv6.
 - 1 **Serveur DNS 2** : vous permet de spécifier ou de modifier l'adresse IPv6 statique d'un serveur DNS secondaire lorsqu'elle n'est pas fournie par le protocole DHCP. En cas de non génération de résultats par le serveur DNS 1, l'adresse IPv6 du Serveur DNS 2 fait office de serveur DNS de sauvegarde utilisé en vue de la résolution d'adresses de nom vers IPv6. La valeur maximale du champ **Serveur DNS 2** est FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à [Étape 5 : Configuration du média virtuel](#).

Étape 5 : Configuration du média virtuel

Définissez les paramètres du média virtuel et du disque flash virtuel.

- REMARQUE : Les fonctionnalités Média virtuel et Disque flash virtuel sont disponibles uniquement si le système intègre iDRAC 6 Enterprise. La fonctionnalité Disque flash virtuel est disponible uniquement si une carte SD est installée et activée dans l'iDRAC.
- 1 **Média virtuel** : sélectionnez le mode connecté ou déconnecté. Si le mode **Connecté** est défini, les périphériques du média virtuel peuvent être utilisés dans l'environnement d'exploitation actuel. Le média virtuel permet à une image de disquette, à un lecteur de disquette ou à un lecteur de CD/DVD de votre système d'être disponible sur la console des systèmes gérés, comme si l'image de disquette ou le lecteur était présent (connecté ou déconnecté) sur le système local. Si le mode **Déconnecté** est défini, vous ne pouvez pas accéder aux périphériques du média virtuel.
- 1 **Disque flash virtuel** : activez ou désactivez l'utilisation de la mémoire Flash qui réside au sein du système de fichiers iDRAC. Cette mémoire peut être utilisée à des fins de stockage persistant et est accessible par le système. Si **Activé** est défini, la carte Flash virtuelle est configurée en tant que lecteur virtuel ; elle apparaît dans l'ordre d'amorçage, vous permettant ainsi de démarrer à partir de la carte Flash virtuelle. Si **Désactivé** est défini, le disque flash virtuel n'est pas accessible.
- REMARQUE : Pour démarrer à partir du disque flash virtuel, l'image de disque flash virtuel doit être une image de démarrage. La fonctionnalité Disque flash virtuel d'iDRAC requiert une carte numérique sécurisée (SD) formatée de 256 Mo ou plus. Cette fonctionnalité peut être activée uniquement si une image valide est présente sur la carte SD. Consultez le *Guide d'utilisation* du périphérique iDRAC de votre système pour plus d'informations.
- REMARQUE : Le média vFlash de marque Dell est requis pour la partition du disque flash virtuel.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à [Étape 6: Configuration utilisateur du réseau local](#).

Étape 6: Configuration utilisateur du réseau local

Définissez l'accès au compte, les attributs liés au compte et l'authentification par carte à puce.

- 1 **Accès au compte** : active ou désactive l'accès au compte. La désactivation de l'accès au compte désactive tous les autres champs de l'écran **Configuration utilisateur du réseau local**.
- 1 **Nom d'utilisateur du compte** : permet de modifier un nom d'utilisateur d'iDRAC. Le champ **Nom d'utilisateur du compte** accepte un maximum de 16

caractères ASCII imprimables.

- 1 **Mot de passe** : permet à un administrateur de spécifier ou de modifier le mot de passe de l'utilisateur d'iDRAC. La chaîne **Mot de passe** est cryptée et ne peut pas être vue ni affichée une fois cette propriété définie. Le champ **Mot de passe** accepte un maximum de 20 caractères.
- 1 **Confirmer le mot de passe** : entrez à nouveau le mot de passe de l'utilisateur d'iDRAC pour confirmer.
- 1 **Privilège du compte** : attribue le privilège maximal de l'utilisateur sur le canal du réseau local IPMI à l'un des groupes d'utilisateurs suivants : Administrateur, Opérateur, Utilisateur ou Aucun accès.
 - o **Administrateur** (privilèges) : Ouverture de session iDRAC, Configuration d'iDRAC, Configuration des utilisateurs, Effacement des journaux, Exécution des commandes de contrôle du serveur, Accès à la redirection de console, Accès au média virtuel, Test des alertes, Exécution des commandes de diagnostic
 - o **Opérateur** (privilèges) : Ouverture de session iDRAC, Configuration d'iDRAC, Configuration des utilisateurs, Exécution des commandes de contrôle du serveur, Accès à la redirection de console, Accès au média virtuel, Test des alertes, Exécution des commandes de diagnostic
 - o **Utilisateur** (privilèges) : Ouverture de session iDRAC
 - o **Aucun accès** : aucun privilège n'est attribué
- 1 **Authentification par carte à puce** : active ou désactive l'authentification par carte à puce dans le cadre de l'ouverture de session iDRAC. Si elle est activée, une carte à puce doit être installée pour accéder à l'iDRAC.
 - o **Activé** : l'activation de l'ouverture de session par carte à puce désactive toutes les interfaces hors bande de ligne de commande, y compris SSM, Telnet, série, RACADM distant et IPMI sur le LAN.
 - o **Désactivé** : lors des ouvertures de session suivantes depuis l'interface utilisateur graphique (IUG), la page d'ouverture de session standard s'affichera. Toutes les interfaces hors bande de ligne de commande, y compris le protocole Secure Shell (SSH), Telnet, série et RACADM, sont définies sur leurs états par défaut.
 - o **Activé avec RACADM** : l'activation de l'ouverture de session par carte à puce avec RACADM désactive toutes les interfaces hors bande de ligne de commande, y compris SSM, Telnet, série, RACADM distant et IPMI sur le LAN, tout en autorisant l'accès à RACADM.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à [Étape 7 : Confirmation](#).

Étape 7 : Confirmation

Confirmez les modifications que vous avez apportées en affichant l'écran **Résumé**. Vous pouvez appliquer les modifications, ou annuler toutes les modifications et quitter l'assistant Configuration d'iDRAC. Si vous appliquez les modifications, le message *Veillez patienter* s'affiche lors de l'enregistrement de vos modifications. Lorsque l'opération est terminée, un écran **Confirmation** final indiquant si les modifications ont été appliquées avec succès, sont restées inchangées ou ont échoué s'affiche.

Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer vos paramètres et revenir à l'écran des principaux assistants.

Configuration RAID

Si votre système est doté d'un ou de plusieurs contrôleur(s) RAID PERC pris en charge avec le micrologiciel PERC 6.1 ou version ultérieure ou le(s) contrôleur(s) RAID SAS, vous avez la possibilité d'utiliser l'assistant Configuration RAID pour configurer un disque virtuel en tant que périphérique d'amorçage.

Pour lancer l'assistant Configuration RAID :

1. Cliquez sur **Configuration matérielle** dans le volet gauche.
2. Cliquez sur **Assistants de configuration** dans le volet droit.
3. Cliquez sur **Configuration RAID** pour lancer l'assistant.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'assistant Configuration RAID :

- 1 [Étape 1 : Affichage de la configuration actuelle](#)
- 1 [Étape 2 : Sélection du contrôleur RAID](#)
- 1 [Étape 2 \(suite\) : Configuration étrangère détectée](#)
- 1 [Étape 3 : Sélection de l'Assistant rapide ou avancé](#)
- 1 [Étape 4 : Sélection des paramètres de base](#)
- 1 [Étape 4 \(suite\) : Assistant rapide uniquement - Attribuer un disque de secours](#)
- 1 [Étape 5 : Assistant rapide uniquement - Passer en revue le résumé](#)
- 1 [Étape 6 : Assistant avancé uniquement - Sélectionner les disques physiques](#)
- 1 [Étape 7 : Assistant avancé uniquement - Paramètres supplémentaires](#)
- 1 [Étape 8 : Assistant avancé uniquement - Passer en revue le résumé](#)

Étape 1 : Affichage de la configuration actuelle

L'écran **Afficher la configuration actuelle** affiche les attributs des disques virtuels (le cas échéant) déjà configurés sur les contrôleurs RAID pris en charge

connectés au système. Deux options s'offrent à vous :

- 1 Accepter les disques virtuels existants sans effectuer de modifications. Pour sélectionner cette option, cliquez sur **Précédent**.

 **REMARQUE** : Si vous avez l'intention d'installer le système d'exploitation sur un disque virtuel existant, vérifiez que la taille du disque virtuel et le niveau de RAID sont appropriés.

- 1 Supprimer tous les disques virtuels existants et utiliser l'assistant Configuration RAID pour créer un nouveau disque virtuel unique à utiliser en tant que nouveau périphérique d'amorçage. Pour sélectionner cette option, cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE** : RAID 0 ne fournit aucune redondance des données. Les autres niveaux de RAID fournissent la redondance des données et peuvent vous permettre de reconstruire les données en cas de défaillance du disque.

Étape 2 : Sélection du contrôleur RAID

L'écran **Sélectionner le contrôleur RAID** affiche tous les contrôleurs RAID pris en charge connectés au système. Sélectionnez le contrôleur RAID sur lequel vous souhaitez créer le disque virtuel, puis cliquez sur **Suivant**.

Étape 2 (suite) : Configuration étrangère détectée

L'écran **Configuration étrangère détectée** s'affiche uniquement si une configuration étrangère réside sur le contrôleur RAID sélectionné.

Une configuration étrangère est un ensemble de disques physiques contenant une configuration du RAID ayant été introduite au système mais n'étant pas encore gérée par le contrôleur RAID auquel elle est connectée. Vous pouvez disposer d'une configuration étrangère si les disques physiques ont été déplacés d'un contrôleur RAID d'un autre système vers le contrôleur RAID du système actuel.

Deux options s'offrent à vous : **Ignorer la configuration étrangère** et **Effacer la configuration étrangère**.

- 1 Si la configuration étrangère contient des données que vous souhaitez conserver, sélectionnez **Ignorer la configuration étrangère**. Si vous sélectionnez cette option, l'espace disque contenant la configuration étrangère ne peut être utilisé sur un nouveau disque virtuel.
- 1 Pour supprimer toutes les données présentes sur les disques physiques contenant la configuration étrangère, sélectionnez **Effacer la configuration étrangère**. Cette option libère l'espace disque contenant la configuration étrangère et le rend disponible afin de pouvoir l'utiliser sur un nouveau disque virtuel.

Cliquez sur **Suivant** après avoir effectué votre sélection.

Étape 3 : Sélection de l'Assistant rapide ou avancé

Créez un disque virtuel à l'aide de l'Assistant rapide ou de l'Assistant avancé.

- 1 L'Assistant rapide vous permet de sélectionner le niveau de RAID uniquement. Ensuite, l'Assistant rapide sélectionne pour l'utilisateur une configuration de disque virtuel qui implémente le niveau de RAID sélectionné et vous permet éventuellement d'attribuer un disque de secours. Sélectionnez **Assistant rapide** pour créer rapidement un disque virtuel en utilisant les paramètres recommandés.

 **REMARQUE** : L'Assistant rapide n'est pas disponible sur tous les contrôleurs.

 **REMARQUE** : Si les disques physiques disponibles utilisent à la fois les protocoles SAS (Serial Attached SCSI) et SATA (Serial ATA), Dell vous recommande d'utiliser l'assistant avancé.

- 1 L'assistant avancé vous permet de spécifier le protocole à utiliser lors de la création du pool de disques pour les disques virtuels. Un pool de disques est un regroupement logique de disques connectés à un contrôleur RAID sur lequel un ou plusieurs disques virtuels peuvent être créés. Outre le niveau de RAID, l'Assistant avancé vous offre davantage de souplesse en matière de sélection du disque physique, de configuration de la répartition, des règles de cache et d'autres attributs de disque virtuel. Sélectionnez **Assistant avancé** pour spécifier tous les paramètres du disque virtuel.

 **REMARQUE** : Dell vous recommande de posséder une bonne connaissance du RAID et de votre configuration matérielle pour utiliser l'Assistant avancé.

Cliquez sur **Suivant** après avoir effectué votre sélection.

Étape 4 : Sélection des paramètres de base

Sélectionnez le type de RAID du disque virtuel dans le menu déroulant **Niveau de RAID** :

- 1 **RAID 0** : segmente les données sur les disques physiques. Le RAID 0 ne conserve pas les données redondantes. En cas de défaillance d'un disque physique sur un disque virtuel RAID 0, aucune méthode n'existe pour recréer les données. Le RAID 0 offre de bonnes performances de lecture et d'écriture avec 0 redondance des données.
- 1 **RAID 1** : met en miroir ou duplique les données d'un disque physique vers un autre. En cas de défaillance d'un disque physique, les données peuvent être recréées à l'aide des données issues de l'autre côté du miroir. Le RAID 1 offre de bonnes performances de lecture et des performances d'écriture moyennes avec une redondance des données satisfaisante.
- 1 **RAID 5** : segmente les données sur les disques physiques et utilise les informations de parité pour conserver les données redondantes. En cas de défaillance d'un disque physique, les données peuvent être recréées à l'aide des informations de parité. Le RAID 5 offre de bonnes performances de lecture et des performances d'écriture amoindries avec une redondance des données satisfaisante.
- 1 **RAID 6** : segmente les données sur les disques physiques et utilise deux ensembles d'informations de parité pour la redondance des données supplémentaires. En cas de défaillance d'un ou de deux disques physiques, les données peuvent être recréées à l'aide des informations de parité. Le

RAID 6 offre de meilleures performances de redondance des données et de lecture mais des performances d'écriture amoindries avec une redondance des données très satisfaisante.

- 1 **RAID 10** : combine les disques physiques mis en miroir avec la segmentation des données. En cas de défaillance d'un disque physique, les données peuvent être recréées à l'aide des données mises en miroir. Le RAID 10 offre de bonnes performances de lecture et d'écriture avec une redondance des données satisfaisante.

 **REMARQUE** : S'agissant des contrôleurs PERC, les disques virtuels RAID 50 et RAID 60 ne peuvent pas être créés lorsque l'assistant Configuration RAID est utilisé dans l'USC. Si vous souhaitez créer des disques virtuels RAID 50 et RAID 60, utilisez les utilitaires du contrôleur tels que la combinaison de touches <Ctrl><R> ou *Systems Build and Update Utility*.

 **REMARQUE** : La taille du disque virtuel est automatiquement calculée et affichée dans le champ **Taille**. Vous ne pouvez pas modifier la taille du disque virtuel.

Si vous utilisez l'Assistant rapide, passez à l'étape « [Étape 4 \(suite\) : Assistant rapide uniquement - Attribuer un disque de secours](#) ».

Si vous utilisez l'Assistant avancé, cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape « [Étape 6 : Assistant avancé uniquement - Sélectionner les disques physiques](#) ».

Étape 4 (suite) : Assistant rapide uniquement - Attribuer un disque de secours

Pour attribuer un disque de secours au disque virtuel, cochez la case **Attribuer un disque de secours** ; sinon, laissez la case décochée.

 **REMARQUE** : Un disque de secours est un disque physique de sauvegarde inutilisé pouvant servir à recréer les données à partir d'un disque virtuel redondant. Un disque de secours peut être utilisé uniquement avec un niveau de RAID redondant. Les disques de secours ont également des exigences relatives à la taille du disque physique. Le disque de secours doit être aussi volumineux, voire plus volumineux, que le disque physique de plus petite taille inclus dans le disque virtuel. Si le niveau de RAID et la disponibilité du disque physique ne satisfont pas à ces exigences, aucun disque de secours n'est attribué.

Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape « [Étape 5 : Assistant rapide uniquement - Passer en revue le résumé](#) ».

Étape 5 : Assistant rapide uniquement - Passer en revue le résumé

Passez en revue les attributs du disque virtuel que vous avez sélectionnés avant de créer un disque virtuel.

 **PRÉCAUTION** : Un simple clic sur le bouton **Terminer** supprime tous vos disques virtuels existants, à l'exception des configurations étrangères spécifiées qui seront conservées. Toutes les données résidant sur les disques virtuels supprimés seront perdues.

Cliquez sur **Terminer** pour créer un disque virtuel avec les attributs affichés.

OU

Pour revenir à un écran précédent pour passer en revue ou modifier vos sélections, cliquez sur **Précédent**. Pour quitter l'assistant sans apporter de modifications, cliquez sur **Annuler**.

 **REMARQUE** : Si vous souhaitez obtenir davantage de contrôle sur les attributs du disque virtuel, cliquez sur **Annuler** et utilisez l'Assistant avancé pour créer le disque virtuel.

Étape 6 : Assistant avancé uniquement - Sélectionner les disques physiques

Utilisez l'écran **Sélectionner les disques physiques** pour sélectionner les disques physiques à utiliser pour le disque virtuel. Le nombre de disques physiques requis pour le disque virtuel varie en fonction du niveau de RAID. Le nombre minimal et le nombre maximal de disques physiques requis pour le niveau de RAID s'affichent à l'écran.

- 1 Sélectionnez le protocole du pool de disques dans le menu déroulant **Protocole** : **SAS (Serial Attached SCSI)** ou **SATA (Serial ATA)**. Les disques SAS sont utilisés pour des performances élevées, tandis que les disques SATA constituent une solution plus économique.

 **REMARQUE** : Un pool de disques est un regroupement logique de disques physiques sur lesquels un ou plusieurs disques virtuels peuvent être créés. Le protocole est le type de technologie utilisée pour implémenter le RAID.

- 1 Sélectionnez le type de média du pool de disques dans le menu déroulant **Type de média** : **Disques durs (HDD)** ou **Disques électroniques (SSD)**. Les disques durs utilisent le média magnétique rotatif traditionnel en vue du stockage des données tandis que les disques électroniques implémentent la mémoire Flash en vue du stockage des données.

- 1 Sélectionnez la longueur de répartition dans le menu déroulant **Sélectionner la longueur de répartition**. La valeur de la longueur de répartition se réfère au nombre de disques physiques inclus dans chaque répartition.

 **REMARQUE** : La longueur de répartition s'applique uniquement au RAID 10. Le menu déroulant **Sélectionner la longueur de répartition** est activé uniquement si l'utilisateur a sélectionné le RAID 10.

- 1 Sélectionnez les disques physiques en cochant les cases situées au bas de l'écran. Les disques physiques que vous avez sélectionnés doivent satisfaire aux exigences du niveau de RAID et de longueur de répartition. Pour sélectionner tous les disques physiques, cliquez sur **Sélectionner tout**.

Cliquez sur **Suivant** après avoir effectué vos sélections.

Étape 7 : Assistant avancé uniquement - Paramètres supplémentaires

Utilisez l'écran **Paramètres supplémentaires** pour spécifier les règles de cache et la taille du segment de bande. Vous pouvez également attribuer un disque de secours au disque virtuel.

 **REMARQUE** : La taille du disque virtuel est automatiquement calculée et affichée dans le champ **Taille**. L'utilisateur ne peut pas modifier la taille du disque virtuel.

- 1 Sélectionnez la taille du segment de bande dans le menu déroulant **Taille du segment de bande**. La taille du segment de bande est la quantité d'espace disque que consomme une bande sur chaque disque physique de la bande.

 **REMARQUE** : Le menu déroulant **Taille du segment de bande** peut contenir davantage d'options que celles initialement affichées à l'écran. Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour afficher toutes les options.

- 1 Sélectionnez les règles de lecture dans le menu déroulant **Règles de lecture**.
 - o **Lecture anticipée** : le contrôleur lit les secteurs séquentiels du disque virtuel lors de la recherche des données. La règle Lecture anticipée peut améliorer les performances du système si les données sont écrites sur les secteurs séquentiels du disque virtuel.
 - o **Pas de lecture anticipée** : le contrôleur n'utilise pas la règle Lecture anticipée. La règle Pas de lecture anticipée peut améliorer les performances du système si les données sont aléatoires et ne sont pas écrites sur les secteurs séquentiels.
 - o **Lecture anticipée adaptative** : le contrôleur implémente la règle Lecture anticipée uniquement si les requêtes de lecture les plus récentes ont accédé aux secteurs séquentiels du disque. Si les requêtes de lecture récentes ont accédé aux secteurs aléatoires du disque, le contrôleur utilise alors la règle Pas de lecture anticipée.
- 1 Sélectionnez les règles d'écriture dans le menu déroulant **Règles d'écriture**.
 - o **Écriture immédiate** : le contrôleur envoie un signal d'achèvement de requête d'écriture uniquement lorsque les données ont été écrites sur le disque. La règle Écriture immédiate offre une meilleure sécurité des données que la règle Écriture différée car le système part du principe que les données sont disponibles uniquement lorsqu'elles ont été écrites sur le disque.
 - o **Écriture différée** : le contrôleur envoie un signal d'achèvement de requête d'écriture dès que les données se trouvent dans le cache du contrôleur, mais n'ont pas encore été écrites sur le disque. La règle Écriture différée peut offrir des performances d'écriture plus rapides, mais fournit également une sécurité des données amoindrie car une panne du système pourrait empêcher l'écriture des données sur le disque.
 - o **Forcer l'écriture différée** : le cache d'écriture est activé, indépendamment du fait que le contrôleur dispose d'une batterie opérationnelle. Si le contrôleur ne dispose pas d'une batterie opérationnelle, une perte des données peut se produire en cas de panne de courant.

- 1 Pour attribuer un disque de secours au disque virtuel, cochez la case **Attribuer un disque de secours**. Un disque de secours est un disque physique de sauvegarde inutilisé pouvant servir à recréer les données à partir d'un disque virtuel redondant.

- 1 Sélectionnez le disque physique à utiliser en tant que disque de secours dans le menu déroulant **Disque de secours**.

 **REMARQUE** : Un disque de secours peut être utilisé uniquement avec un niveau de RAID redondant. Les disques de secours ont également des exigences relatives à la taille du disque physique. La taille du disque de secours ne peut pas être inférieure à la plus petite taille du disque physique inclus au disque virtuel. Si le niveau de RAID et la disponibilité du disque physique ne satisfont pas à ces exigences, la case à cocher **Attribuer un disque de secours** est désactivée.

Cliquez sur **Suivant** après avoir effectué votre sélection.

Étape 8 : Assistant avancé uniquement - Passer en revue le résumé

L'étape Résumé affiche les attributs du disque virtuel en fonction de vos sélections.

 **PRÉCAUTION** : Un simple clic sur le bouton **Terminer** supprime tous vos disques virtuels existants, à l'exception des configurations étrangères spécifiées qui seront conservées. Toutes les données résidant sur les disques virtuels supprimés seront perdues.

Cliquez sur **Terminer** pour créer un disque virtuel avec les attributs affichés.

OU

Pour revenir à un écran précédent pour passer en revue ou modifier vos sélections, cliquez sur **Précédent**. Pour quitter l'assistant sans apporter de modifications, cliquez sur **Annuler**.

Configuration avancée

Utilisez la configuration avancée pour modifier les paramètres avancés.

1. Sélectionnez **Configuration matérielle** dans le menu de gauche
2. Cliquez sur **Configuration avancée** dans le volet droit.
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez configurer.

La configuration matérielle de l'USC vous permet de configurer d'autres périphériques via l'infrastructure HII (Human Interface Infrastructure [Infrastructure d'interface utilisateur]). L'infrastructure HII est une méthode normalisée UEFI permettant d'afficher et de définir la configuration d'un périphérique. Vous pouvez utiliser un utilitaire unique pour configurer plusieurs périphériques qui disposaient auparavant de divers utilitaires de configuration de démarrage. L'infrastructure HII intègre également la localisation, ce qui signifie que les utilitaires qui étaient auparavant disponibles en anglais uniquement, comme l'utilitaire d'installation <F2> BIOS, peuvent désormais disposer d'un équivalent HII localisé.

À partir de la version actuelle de l'USC, la configuration par défaut de votre serveur contient des programmes d'installation pour deux types de périphériques

pris en charge dans la configuration matérielle avancée : le **BIOS** et **NIC** du système.

- 1 Le programme d'installation **BIOS** est très similaire à l'utilitaire d'installation actuel (accessible en appuyant sur la touche <F2> au démarrage du système) ; toutefois, l'infrastructure HII peut accéder uniquement à un sous-ensemble des utilitaires disponibles au démarrage du système.
- 1 Le programme d'installation **NIC** reflète divers attributs NIC ; certains d'entre eux étaient visibles dans la mémoire morte de l'option du contrôleur. Toutefois, bon nombre de ces attributs étaient auparavant uniquement modifiables dans les utilitaires du système d'exploitation.

 **REMARQUE** : Les NIC Broadcom intégrés sont contrôlés par le BIOS et par les paramètres stockés au sein-même du périphérique. Par conséquent, le champ **Démarrer le protocole** de l'infrastructure HII des NIC intégrés n'a aucun effet ; en effet, ce paramètre est contrôlé par le BIOS sur l'écran **Périphériques intégrés**. Pour définir les NIC intégrés sur le mode d'amorçage iSCSI ou PXE, sélectionnez **Paramètres BIOS du système**, puis **Périphériques intégrés**. Sur cet écran, la liste de chaque NIC intégré s'affiche. Sélectionnez la valeur appropriée : **Activé** si aucune capacité d'amorçage n'est définie, **Activé avec PXE** pour utiliser le NIC en vue de l'amorçage PXE ou **Activé avec iSCSI** pour utiliser le NIC en vue d'un amorçage à partir d'une cible iSCSI.

Selon la configuration de votre système, d'autres types de périphériques peuvent également apparaître dans la Configuration avancée, dans la mesure où ils prennent en charge la norme de configuration HII.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

À propos du présent document

Dell™ Client Deployment Pack pour Microsoft® System Center Configuration Manager Guide d'utilisation

● [Obtention d'une assistance technique](#)

Ce document décrit le pack Dell™ Client Deployment Pack pour les fonctionnalités de Microsoft® System Center Configuration Manager (DCDP pour ConfigMgr). Ce document ne couvre toutefois pas tous les scénarios ni toutes les possibilités dans lesquels DCDP ConfigMgr peut être utilisé.

Ce document ne fournit pas les informations relatives à Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr), à son installation ni à ses fonctionnalités. Consultez le site de Microsoft TechNet à l'adresse technet.microsoft.com pour plus de détails sur ConfigMgr 2007.

En plus de ce guide d'utilisation, vous devriez consulter d'autres guides de produits à titre de référence. Les guides suivants se trouvent sur le site Web du support de Dell à l'adresse support.dell.com/manuals.

- 1 Le *Guide d'utilisation de Dell Client Configuration Toolkit* décrit l'installation et l'utilisation de Client Configuration Toolkit (CCTK) permettant de configurer différentes fonctionnalités du BIOS pour les plateformes clientes professionnelles de Dell.
- 1 Le *Manuel du propriétaire de matériel* fournit des informations relatives à votre système, à l'installation des composants du système et au dépannage de votre système.

Obtention d'une assistance technique

S'il vous arrive de ne pas comprendre une procédure décrite dans ce guide ou si le produit ne fonctionne pas comme prévu, différents types d'aide sont à votre disposition. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Obtention d'aide » dans le *Manuel du propriétaire de matériel* de votre système.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Configuration et utilisation

Dell™ Client Deployment Pack pour Microsoft® System Center Configuration Manager Guide d'utilisation

- [Présentation](#)
- [Spécifications et exigences](#)
- [Installation et désinstallation](#)
- [Casés d'utilisation typique](#)

Cette section contient des informations sur les spécifications et exigences relatives à Dell™ Client Deployment Pack pour Microsoft® System Center Configuration Manager (DCDP pour ConfigMgr). Elle répertorie également les étapes d'installation et de désinstallation du plug-in, et des cas d'utilisation typique de la console.

Présentation

DCDP pour ConfigMgr est un outil à interface graphique facile à utiliser pour configurer et déployer vos systèmes clients Dell. DCDP pour ConfigMgr s'intègre directement dans la console Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (ConfigMgr). Il élimine le recours aux outils de ligne de commande et aux scripts généralement utilisés dans Client Configuration Toolkit.

Grâce à l'**Éditeur de séquence de tâches** de ConfigMgr, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- 1 Configurer le BIOS du système à l'aide des fichiers **.ini**.
- 1 Créer une image de démarrage spécifique au système client utilisée pour le déploiement du système d'exploitation.
- 1 Créer et appliquer des programmes d'installation de pilotes dédiés à des systèmes d'exploitation spécifiques.

Pour configurer et déployer vos systèmes clients Dell, vous devez sélectionner les options et les commandes de configuration.

Spécifications et exigences

Cette section répertorie les spécifications et exigences pour utiliser DCDP pour ConfigMgr :

- 1 ConfigMgr 2007 SP1 doit être installé sur le système client. Pour obtenir des informations détaillées sur le téléchargement et l'installation de ConfigMgr, consultez le site de Microsoft TechNet à l'adresse technet.microsoft.com.
- 1 Le système client doit disposer d'au moins 1 Go d'espace disque disponible en vue de l'installation de Dell Server Deployment Pack.
- 1 Pour exécuter les séquences de tâches ConfigMgr sur votre système client, vous devez configurer le **compte d'accès au réseau**.

Configuration de votre compte d'accès au réseau

Suivez les étapes suivantes pour configurer votre compte d'accès au réseau :

1. Lancez ConfigMgr. Dans le volet gauche, cliquez sur **System Center Configuration Manager** → **Base de données du site** → **Gestion du site** → **Nom du site** → **Paramètres du site** → **Agents des clients**. L'écran **Agents clients** apparaît.
2. Double-cliquez sur **Agent client de l'ordinateur**. L'écran **Propriétés de l'agent client de l'ordinateur** apparaît.
3. Sous **Compte d'accès au réseau**, cliquez sur **Définir**. L'écran **Compte d'utilisateur Windows** apparaît.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur **OK**.
5. Votre nom d'utilisateur s'affiche dans le champ **Compte**. Cliquez sur **OK**.

Vous avez configuré avec succès votre compte d'accès au réseau.

Systèmes et systèmes d'exploitation pris en charge

Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge par le DCDP pour ConfigMgr, consultez le **fichier readme.txt**, qui se trouve dans le dossier **Docs** sous le **répertoire d'installation**.

Installation et désinstallation

Cette sous-section décrit la procédure pour installer et désinstaller DCDP pour ConfigMgr.

Installation de DCDP pour ConfigMgr

Avant de continuer, assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu'administrateur sur le système client sur lequel vous souhaitez installer DCDP pour ConfigMgr. Suivez les étapes suivantes pour installer DCDP pour ConfigMgr :

1. Accédez au site Web du support de Dell à l'adresse support.dell.com → **Pilotes & Téléchargements**.
2. Téléchargez le fichier `Dell_Client_Deployment_Pack_for_ConfigMgr_1.0_X01.msi` (où xx est le numéro de révision de DCDP) sur le lecteur local de votre système client.
3. Double-cliquez sur le package `.msi`.
4. L'écran d'accueil de DCDP s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.
5. Le contrat de licence s'affiche. Sélectionnez **J'accepte les conditions du contrat de licence** et cliquez sur **Suivant**.
6. L'écran **Type d'installation** apparaît. Deux types d'options d'installation sont disponibles :
 1. Personnalisée
 1. Complète
7. Sélectionnez l'option **Complète** et cliquez sur **Suivant**.
8. L'écran **Prêt à installer le programme** apparaît. Cliquez sur **Installer**.
9. L'écran de progression **Installation de Dell Client Deployment Pack pour Configuration Manager 2007** apparaît.
10. L'écran **Installation effectuée** apparaît. Cliquez sur **Terminer**.

DCDP pour ConfigMgr est installé sur votre système client.

Assurez-vous d'avoir distribué et/ou mis à jour les progiciels appropriés aux points de distribution ConfigMgr. L'opération **Mettre à jour les points de distribution** s'assure que tous les progiciels de DCDP pour ConfigMgr que vous avez installés sont mis à jour au niveau des points de distribution afin que les systèmes clients puissent y accéder pendant une installation de système d'exploitation. L'opération **Gérer les points de distribution** s'assure que les progiciels sont disponibles sur les points de distribution afin que les systèmes clients puissent y accéder. Pour des informations sur la manière de mettre à jour et de gérer les points de distribution, reportez-vous à la section « [Gestion et mise à jour des points de distribution](#) ».

Pour des informations sur la manière d'ajouter un point de distribution, reportez-vous à l'*Aide en ligne* de ConfigMgr.

Désinstallation de DCDP pour ConfigMgr

De par sa conception, le processus de désinstallation n'enlève pas les images de démarrage créées par DCDP pour ConfigMgr. La raison de ceci est que les images de démarrage sont liées aux ensembles de séquences de tâches ; par conséquent, la suppression des images de démarrage risquerait de rendre non valide les séquences de tâches de travail. Si nous n'utilisons pas les images de démarrage créées par DCDP pour ConfigMgr, supprimez-les de la console.

Cases d'utilisation typique

Cette section contient un cas d'utilisation typique d'un système client Dell. Il ne couvre toutefois pas tous les scénarios ni toutes les séquences possibles de déploiement de votre système client.

Effectuez les étapes suivantes pour déployer des systèmes d'exploitation sur les systèmes clients Dell :

1. Créez des images de démarrage de l'environnement de préinstallation Windows pour Dell (Windows PE). (Pour plus d'informations, consultez « [Création d'une image de démarrage Windows PE pour Dell](#) ».)
2. Créez les packages de pilotes. (Pour plus d'informations, consultez « [Création des packages de pilotes pour le client Dell](#) ».)
3. Distribuez et gérez les points de distribution. (Pour plus d'informations, consultez « [Gestion et mise à jour des points de distribution](#) ».)
4. Créez une séquence de tâches. (Pour plus d'informations, consultez « [Création d'une séquence de tâches](#) ».)
5. Modifiez une séquence de tâches. (Pour plus d'informations, consultez « [Modification d'une séquence de tâches](#) ».)
6. Configurez le BIOS de votre système. (Pour plus d'informations, consultez « [Configuration du BIOS de votre système](#) ».)
7. Publiez la séquence de tâches. (Pour plus d'informations, consultez « [Publication d'une séquence de tâches](#) ».)
8. Déployez la séquence de tâches. (Pour plus d'informations, consultez « [Déploiement d'une séquence de tâches](#) ».)

Création d'une image de démarrage Windows PE pour Dell

Suivez les étapes suivantes pour créer une image de démarrage Windows PE pour Dell :

1. Téléchargez le fichier **Dell WinPE Driver CAB** à partir du site de support de Dell à l'adresse support.dell.com.
2. Sur la console de DCDP pour ConfigMgr, allez à **Déploiement du système d'exploitation** → **Images de démarrage** → **Package d'importation de WinPE pour Dell** → **Importer le package WinPE CAB pour Dell**. L'écran **Assistant d'image de démarrage de WinPE Dell Client** s'affiche.
3. Sélectionnez une image de démarrage. Pour ce cas d'utilisation, nous sélectionnerons l'**Image de démarrage de déploiement Dell (x86)**. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le fichier **CAB** des pilotes de Windows PE Dell. Si une image de démarrage de Windows PE Dell existe déjà, un message s'affiche et indique qu'une image existe et qu'elle sera remplacée si vous continuez. Cliquez sur **OK** pour continuer.
4. Cliquez sur **Terminer**. Une barre de progression affiche l'état de l'opération.
5. Une image de démarrage **Dell Client VistaPE(<version_CAB) x86** est créée. Cliquez-droite sur **Dell Client VistaPE(<version_CAB) x86** et cliquez sur **Gérer les points de distribution**.
6. L'écran de l'**assistant Gérer les points de distribution** s'affiche. Utilisez l'assistant pour gérer les points de distribution.

Vous avez créé avec succès une image de démarrage de Windows PE Dell. Procédez à la création des packages de pilotes pour le client Dell.

Création des packages de pilotes pour le client Dell

Suivez les étapes suivantes pour créer les packages de pilotes pour le client Dell.

1. Téléchargez le fichier **CAB** du système d'exploitation à partir du site support.dell.com.
2. Sur la console de DCDP pour ConfigMgr, allez à **ConfigMgr** → **Base de données du site** → **Gestion de l'ordinateur** → **Déploiement du système d'exploitation** → **Packages de pilotes** → **Package CAB pour le client Dell** → **Importer le package CAB pour le client Dell**.
3. L'écran **assistant Importer le package de pilotes clients Dell** s'affiche. **Parcourez** et sélectionnez le **CAB** de pilotes du système et l'architecture du système d'exploitation pour la création des packages de pilotes et cliquez sur **Terminer**.
 **REMARQUE :** Dans l'assistant **Importer le package CAB pour le client Dell**, si vous sélectionnez le **CAB** de pilotes XP, une case à cocher **Créer les packages de pilotes de stockage WinXP** s'affiche. Dell recommande de cocher cette case. Cette action permet de créer le **package de pilotes de stockage XP** dans le dossier **Packages de pilotes de stockage XP Dell** sous **Packages de pilotes** dans la console de DCDP pour ConfigMgr.
 **REMARQUE :** Pour le **CAB** de pilotes XP, s'il n'existe pas de pilotes dans le dossier **Stockage** dans la catégorie **CAB** de pilotes, l'étape **d'importation des pilotes** importera les pilotes dans le dossier **Chipset**. Dans ce cas, ne cochez pas à la case **Sélectionner le pilote de stockage de masse** à l'étape **Application du package de pilotes de stockage**. Sélectionnez **Package de pilotes XP** et appliquez cette étape dans la séquence de tâches.
 **REMARQUE :** Pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, l'option **Package de pilotes de stockage** dans l'**Éditeur de séquence de tâches** est activée. Sélectionnez le pilote de stockage approprié à l'aide du déploiement du système Microsoft Windows XP afin d'éviter un redémarrage continu avec l'erreur suivante : 0x000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE). Pour plus d'informations sur la sélection des pilotes de stockage appropriés, reportez-vous au site du centre technique de Dell à l'adresse www.delltechcenter.com.
4. L'écran **assistant Importer les pilotes pour le client Dell** s'affiche. Les packages de pilotes sont créés et stockés dans le dossier **Packages de pilotes CAB du système** en fonction de l'architecture sélectionnée du système d'exploitation. Par exemple, les packages de pilotes CAB de Vista seront stockés dans le dossier **Packages de pilotes CAB du système** avec le nom pertinent spécifiant le système d'exploitation, l'architecture et la version du fichier **CAB** de pilotes Vista sélectionné. Cliquez sur **Fermer** pour quitter l'assistant.

 **REMARQUE :** L'importation des pilotes peut prendre un certain temps. Pendant ce temps, la barre de progression peut ne pas être actualisée.

5. Pour mettre à jour et gérer les points de distribution des packages de pilotes que vous avez importés, sur la console de DCDP pour ConfigMgr, allez dans **Packages de pilotes** → **Packages de pilotes CAB du système Dell** < *Nom de l'ensemble de pilotes Dell* >. La fenêtre des packages de pilotes s'affiche.
6. Cliquez-droite sur les packages de pilotes récemment importés, et mettez à jour et gérez les points de distribution.

Vous avez créé avec succès les packages de pilotes pour le client Dell. Procédez à la gestion et à la mise à jour des points de distribution.

Gestion et mise à jour des points de distribution

Il est conseillé de mettre à jour les points de distribution avant de créer une séquence de tâches. Suivez les étapes suivantes pour mettre à jour et gérer les points de distribution :

1. Sur la console de DCDP pour ConfigMgr, allez dans **ConfigMgr** → **Base de données du site** → **Gestion de l'ordinateur** → **Distribution des logiciels** → **Packages** → **Déploiement du client Dell**.

2. Sous **Déploiement du client Dell**, trois packages sont disponibles : Dell Client Custom Reboot Script 1.0, Dell Client Configuration Toolkit x86 1.0 et Dell Client Configuration Toolkit x86_64 1.0. Pour ce cas, nous sélectionnerons Dell Client Custom Reboot Script 1.0.
3. Cliquez-droite sur **Dell Client Custom Reboot Script 1.0** et cliquez sur **Gérer les points de distribution**. L'assistant **Gérer les points de distribution** s'affiche.
4. Cliquez sur **Suivant** et utilisez l'assistant pour gérer les points de distribution. Consultez l'aide en ligne ou la documentation de ConfigMgr pour plus de détails.
5. Cliquez-droite sur **Dell Client Custom Reboot Script 1.0** et cliquez sur **Mettre à jour les points de distribution**.
6. L'écran **Confirmer la mise à jour des points de distribution** s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour mettre à jour les points de distribution.
7. Sur la console de DCDP pour ConfigMgr, allez dans **ConfigMgr** → **Base de données du site** → **Gestion de l'ordinateur** → **Distribution des logiciels** → **Packages** → **ConfigMgr Client Package 1.0**. Répétez les étapes [étape 1](#) à [étape 4](#) pour vous assurer que le système client est en mesure d'accéder aux packages de pilotes pendant l'installation d'un système d'exploitation.

Vous avez mis à jour et géré avec succès les points de distribution des packages pour le client Dell. Procédez à la création d'une séquence de tâches.

Création d'une séquence de tâches

Les séquences de tâches permettent de capturer une image de système d'exploitation, de configurer ses paramètres et de déployer l'image sur un ensemble de systèmes clients Dell. Il est possible de créer une séquence de tâches de deux manières :

1. Créez une séquence de tâches spécifique à Dell, qui contient un ensemble d'actions pré-spécifiées, à l'aide du modèle **Déploiement du client Dell**.
1. Créez une séquence de tâches personnalisée à laquelle vous pouvez ajouter des actions personnalisées.

Suivez les étapes suivantes pour créer une séquence de tâches spécifique à Dell à l'aide du modèle **Déploiement du client Dell** :

1. Lancez ConfigMgr en cliquant sur **Démarrer** → **Microsoft System Center** → **Configuration Manager 2007** → **Console Configuration Manager**. L'écran **Console Configuration Manager** s'affiche.
2. Sous l'arborescence **System Center Configuration Manager**, dans la partie gauche, cliquez sur **Déploiement du système d'exploitation**.
3. Cliquez-droite sur **Séquences de tâches**, puis sur **Déploiement de serveur sans système d'exploitation** → **Créer un modèle de déploiement du client Dell**. La fenêtre **Créer une séquence de tâches de déploiement du client Dell** s'affiche.
4. Entrez le nom de la séquence de tâches dans le champ **Nom de la séquence de tâches**.
5. Sous **Configuration matérielle du client**, sélectionnez les éléments matériels que vous souhaitez configurer dans cette séquence de tâches.
6. Sous **Compte réseau (administrateur)**, entrez le nom et le mot de passe de votre compte.
7. Sous **Installation du système d'exploitation**, sélectionnez le type d'installation du système d'exploitation. Les options sont :
 1. Utiliser une image WIM du SE
 1. Installation du SE par script
8. Sélectionnez un lot de système d'exploitation dans le menu déroulant **Lot de système d'exploitation à utiliser**.
9. Cliquez sur **Créer**. Un message de confirmation s'affiche.

Vous avez créé avec succès une séquence de tâches spécifique à Dell à l'aide du modèle **Déploiement du client Dell**.

Suivez les étapes suivantes pour créer une séquence de tâches personnalisée :

1. Lancez ConfigMgr en cliquant sur **Démarrer** → **Microsoft System Center** → **Configuration Manager 2007** → **Console Configuration Manager**. L'écran **Console Configuration Manager** s'affiche.
2. Sous l'arborescence **System Center Configuration Manager**, dans la partie gauche, cliquez sur **Déploiement du système d'exploitation**.
3. Cliquez-droite sur **Séquences de tâches**, puis sur **Nouvelle** → **Séquence de tâches**. L'assistant **Nouvelle séquence de tâches** s'affiche.
4. Sélectionnez **Créer une nouvelle séquence de tâches personnalisée** et cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom, le numéro de version et les commentaires correspondant à la séquence de tâches.
6. Recherchez l'image de démarrage sous **Déploiement Dell**, sélectionnez l'image de démarrage appropriée **<Image de démarrage du déploiement Dell>**, puis cliquez sur **Terminer**.

Un message de confirmation s'affiche. Vous avez créé une nouvelle séquence de tâches personnalisée.

Modification d'une séquence de tâches

Suivez les étapes suivantes pour modifier une séquence de tâches :

1. Cliquez-droite sur la séquence de tâches, puis cliquez sur **Modifier**. La fenêtre **Éditeur de séquence de tâches** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter**→ **Déploiement Dell**→ **Configuration du système client Dell**. Cette opération charge l'action personnalisée du déploiement de votre système client Dell.
3. Cliquez sur **OK** pour continuer ou sur **Annuler** pour arrêter.
4. Si vous cliquez sur **OK**, la fenêtre **Créer une séquence de tâches de déploiement de client** s'affiche.

Vous pouvez désormais apporter des modifications à la séquence de tâches en conséquence.

Vous pouvez ensuite configurer le BIOS de votre système.

Configuration du BIOS de votre système

L'option **Définir la configuration du BIOS** est activée sur la séquence de tâches après l'ajout de la configuration du client Dell sur l'**Éditeur de séquence de tâches** :

Sélectionnez **Définir la configuration du BIOS** pour afficher les onglets suivants :

- 1 Paramètres des actions
- 1 Remplacement de variable
- 1 Fichiers journaux/de retour

Cette sous-section contient les informations sur l'onglet **Paramètres des actions**. Pour plus d'informations sur les onglets **Remplacement de variable** et **Fichiers journaux/de retour**, consultez le *Guide de l'administrateur* qui se trouve dans le dossier **Docs** sous le répertoire d'installation.

Suivez les étapes suivantes pour configurer le BIOS de votre système :

1. Cliquez sur l'option **Définir la configuration du BIOS** activée sur la séquence de tâches. L'**Éditeur de séquence de tâches** s'affiche.
2. À partir de l'**Éditeur de séquence de tâches**, dans l'onglet **Paramètres d'action**, sélectionnez **Type d'action de configuration** : Configuration du BIOS (fichier .ini).

 **REMARQUE** : Vous pouvez également sélectionner Configuration du BIOS (ligne de commande) si vous souhaitez configurer le système via la CLI. Pour plus de détails sur les options CLI, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Dell Client Configuration Toolkit* sur le site de support de Dell à l'adresse support.dell.com/manuals.

3. Sélectionnez Action : **Définir**. Le champ **Fichier de configuration/Paramètres de ligne de commande** est activé.

Vous pouvez choisir parmi trois options :

- 1 [<Créer un fichier de configuration>](#)
- 1 [<Importer un fichier de configuration>](#)
- 1 [Modification du <fichier .ini>](#)

<Créer un fichier de configuration>

1. Sélectionnez **<Créer un fichier de configuration>**. Le bouton **Créer** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. L'**Éditeur de fichier de configuration** s'affiche avec les options suivantes :
 - 1 **Importer un fichier** : cliquez sur ce bouton si vous souhaitez importer un fichier .ini existant à partir d'un répertoire.
 - 1 Vous pouvez également créer un fichier .ini en ligne dans le champ **Éditeur de fichier de configuration** et cliquer sur **OK**. Vous êtes alors invité à enregistrer le fichier .ini que vous avez créé sur un lecteur local ou de partage réseau.
4. Si vous sélectionnez l'option **Enregistrer les modifications du fichier existant dans la boîte à outils lorsque je clique sur OK**, votre configuration est exportée vers un fichier lorsque vous cliquez sur **OK**.

<Importer un fichier de configuration>

1. **Sélectionnez <Importer un fichier de configuration>**. Le bouton Importer s'affiche.
2. Cliquez sur **Importer** pour importer un fichier .ini existant.

Modification du <fichier .ini>

Il existe trois fichiers .ini dans la configuration du BIOS du DCDP pour ConfigMgr :

- 1 Latitude_BIOS.ini
- 1 Optiplex_BIOS.ini
- 1 Precision_BIOS.ini

1. Pour ce cas d'utilisation, nous sélectionnerons le fichier **Latitude_BIOS.ini**. Le bouton **Afficher** s'affiche.
2. Cliquez sur **Afficher** pour afficher le fichier **Latitude_BIOS.ini** existant.
3. Dans la fenêtre **Éditeur de fichier de configuration**, vous pouvez modifier le fichier **Latitude_BIOS.ini**, sélectionnez l'option **Enregistrer les modifications du fichier existant dans la boîte à outils lorsque je clique sur OK** et cliquez sur **OK**.
4. Après avoir modifié le fichier .ini à l'aide de l'une des options répertoriées ci-dessus, cliquez dans la fenêtre **Appliquer dans l'Éditeur de séquence de tâches**. La séquence de tâches pour **Définir la configuration du BIOS (fichier .ini)** est créée.

Application de l'image du système d'exploitation et du package de pilotes

Utilisez les options **Appliquer l'image du système d'exploitation** et **Appliquer les packages de pilotes** pour appliquer les images de systèmes d'exploitation et les packages de pilotes à la séquence de tâches.

Application de l'image du système d'exploitation

 **REMARQUE :** Avant de commencer cette tâche, assurez-vous d'avoir à votre disposition le fichier image du système d'exploitation requis (fichier .wim) dans l'arborescence des **Images du système d'exploitation** de ConfigMgr.

1. Dans la partie gauche de l'**Éditeur de séquence de tâches**, sous **Déployer le système d'exploitation**, cliquez sur **Appliquer l'image du système d'exploitation**.
2. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - 1 Appliquer le système d'exploitation à partir d'une image capturée
 - 1 Appliquer le système d'exploitation à partir d'une source d'installation d'origine
3. Pour ce cas d'utilisation, sélectionnez **Appliquer le système d'exploitation à partir d'une image capturée**, naviguez vers l'emplacement du système d'exploitation et cliquez sur **OK**.

Vous avez appliqué avec succès une image de système d'exploitation.

Application des packages de pilotes

1. Dans la partie gauche de l'**Éditeur de séquence de tâches**, sous **Déployer le système d'exploitation**, cliquez sur **Appliquer le package de pilotes**.
2. **Parcourez** et sélectionnez les **Packages de pilotes clients Dell**. La liste des packages de pilotes disponibles dans **Dell Deployment Pack** s'affiche.
3. Sélectionnez un package pour le système client Dell et cliquez sur **Appliquer**.

Vous avez ajouté les pilotes avec succès.

Publication d'une séquence de tâches

Après avoir enregistré la séquence de tâches, attribuez-la au regroupement de systèmes en la publiant. Pour publier une séquence de tâches :

1. Cliquez-droite sur la séquence de tâches et sélectionnez **Pублиer**. La fenêtre de l'**Assistant Nouvelle publication** s'affiche.

2. Suivez les étapes de l'assistant pour publier la séquence de tâches. Pour plus d'informations sur la publication d'une séquence de tâches, reportez-vous à l'aide en ligne de *ConfigMgr*.

 **REMARQUE :** Dans l'assistant Nouvelle publication, veillez à cocher l'option **Rendre cette séquence de tâches disponible au média de démarrage et à l'environnement d'exécution préalable au démarrage (PXE)**.

Recommandations relatives à la publication d'une séquence de tâches

1. Configurez toujours les publications avec les paramètres suivants lorsque vous utilisez PXE :
 - 1 Général : rendre cette séquence de tâches disponible au média de démarrage et à l'environnement PXE
 - 1 Général : parcourez pour sélectionner l'ensemble du système cible
 - 1 Planifier : **attribution obligatoire** : « Dès que possible »
 - 1 Planifier : **comportement de réexécution du programme** : « Toujours réexécuter le programme »
 - 1 Points de distribution : accéder directement au contenu à partir d'un point de distribution lorsque l'exige la séquence de tâches en cours d'exécution
 - 1 Interaction : afficher la progression de la séquence de tâches
1. Configurez toujours les images de démarrage de Windows PE avec les paramètres suivants :
 - 1 Windows PE : activer la prise en charge de la commande (à des fins de test uniquement)

Déploiement d'une séquence de tâches

À présent que la séquence de tâches est prête, utilisez l'une des méthodes suivantes pour déployer la séquence de tâches que vous venez de créer :

- 1 Déploiement à l'aide d'un CD
- 1 Déploiement à l'aide d'un support USB
- 1 Déploiement à l'aide de PXE

Pour plus d'informations sur le déploiement d'une séquence de tâches à l'aide des méthodes ci-dessus, consultez l'*aide en ligne* de ConfigMgr.

Importation des informations sur le système

Utilisez l'option **Importer les informations sur l'ordinateur** pour importer les informations d'un nouveau système client dans la base de données de ConfigMgr. Ceci permet le déploiement d'un système d'exploitation sur un nouveau système client.

Association d'ordinateurs

Une association d'ordinateurs organise la migration de l'état et des paramètres utilisateur à partir d'un système client de référence vers un système de destination client. Le système client de référence est un système client existant géré par ConfigMgr 2007 SP1. Ce système contient l'état et les paramètres de votre système qui seront migrés vers le système client de destination spécifié.

Le nud **Association d'ordinateurs** affiche la liste des associations d'ordinateurs ayant été créées. Il affiche également des actions spécifiques pouvant être exécutées dans le cadre de cette association d'ordinateurs lorsque vous sélectionnez une association d'ordinateurs dans le volet de résultats **Association d'ordinateurs**.

Pour importer des informations sur l'ordinateur :

1. Sur la console de DCDP pour ConfigMgr, sous **Déploiement du système d'exploitation**, cliquez-droite sur **Association d'ordinateurs** → **Importer les informations sur l'ordinateur**. L'assistant **Importer les informations sur l'ordinateur** s'affiche.
2. La fenêtre **Sélectionner la source** affiche les options suivantes :
 - 1 Importer les ordinateurs à l'aide d'un fichier
 - 1 Importer un seul ordinateur
3. Pour ce cas d'utilisation, nous sélectionnerons **Importer un seul ordinateur**. Cliquez sur **Suivant**.
4. Spécifiez les informations relatives à l'ordinateur que vous importez dans les champs suivants :
 - 1 Nom de l'ordinateur
 - 1 Adresse MAC (12 caractères hexadécimaux)
 - 1 GUID SMBIOS (32 caractères hexadécimaux) ; (facultatif)
5. Cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que le nom de l'ordinateur que vous entrez commence par une lettre. Si ce n'est pas le cas, le déploiement échouera.

6. La fenêtre **Aperçu des données** dans laquelle vous pouvez vérifier les informations de configuration que vous avez entrées s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.
7. La fenêtre **Choisir le regroupement cible** s'ouvre. Les options suivantes sont disponibles :
 - 1 Ajouter de nouveaux ordinateurs uniquement au regroupement Tous les systèmes
 - 1 Ajouter des ordinateurs à l'emplacement suivant
8. Pour ce cas d'utilisation, nous sélectionnerons l'option **Ajouter des ordinateurs à l'emplacement suivant**. Parcourez l'emplacement de l'ensemble d'ordinateurs.
9. Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre **Résumé** contenant les détails des paramètres du système importé s'affiche.
10. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les paramètres.

Action personnalisée Redémarrer à partir de PXE/USB

Windows (Windows PE) peut rencontrer un problème lorsque vous ajoutez une action de configuration matérielle système à une séquence de tâches. Windows PE ne reconnaît pas correctement les partitions de disque récemment créées ni les modifications significatives apportées à la structure de disque créée après le démarrage initial de Windows PE. Cela entraînera l'échec de la séquence de tâches pour toute tâche qui écrit des données sur le disque (y compris la tâche de redémarrage de ConfigMgr standard).

Pour résoudre ce problème, vous devez introduire des actions de redémarrage personnalisées après avoir créé et partitionné un disque. Si vous utilisez l'environnement d'exécution préalable au démarrage (PXE) au lieu du média de démarrage, vous devez réinitialiser l'annonce PXE afin de redémarrer à partir de PXE.

Vous pouvez insérer l'**action personnalisée Redémarrer à partir de PXE/USB** dans une séquence de tâches de l'une des manières suivantes :

- 1 Créez une séquence de tâches à l'aide du modèle **Déploiement du client Dell** pour que l'**Action personnalisée Redémarrer à partir de PXE/USB** soit automatiquement créée.
- 1 Modifiez une séquence de tâches pour que l'**Action personnalisée Redémarrer à partir de PXE/USB** soit automatiquement créée. Pour plus d'informations, reportez-vous à « [Modification d'une séquence de tâches](#) ».
- 1 Cliquez sur **Ajouter** → **Déploiement Dell** → **Redémarrer à partir de PXE/USB** pour créer manuellement l'**Action personnalisée Redémarrer à partir de PXE/USB**.

Pour plus d'informations sur l'**action personnalisée Redémarrer à partir de PXE/USB**, consultez le *Guide de l'administrateur* dans le dossier **Docs** sous le répertoire d'installation.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Dépannage

Dell™ Client Deployment Pack pour Microsoft® System Center Configuration Manager Guide d'utilisation

● [Dépannage à l'aide de l'utilitaire CCTK](#)

Cette section contient les informations de dépannage de Dell™ Client Deployment Pack pour Microsoft® System Center Configuration Manager (DCDP pour ConfigMgr).

Dépannage à l'aide de l'utilitaire CCTK

Les problèmes suivants peuvent être résolus à l'aide de l'utilitaire Client Configuration Toolkit (CCTK).

Obtention du fichier .ini du BIOS du système

Suivez les étapes suivantes pour obtenir le fichier .ini du BIOS du système cible sur lequel vous déployez le système d'exploitation :

1. Installez CCTK sur le système cible. Pour plus d'informations sur l'installation de CCTK, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Dell Client Configuration Toolkit* sur le site de support de Dell à l'adresse support.dell.com/manuals.
2. Ouvrez la fenêtre de commande et naviguez vers le répertoire d'installation.
3. Tapez la commande `cctk.exe -0 <nomdefichier>.ini` pour obtenir les paramètres actuels du BIOS du système.

Le fichier .ini contient les détails des paramètres actuels du BIOS du système.

Résolution des problèmes de déploiement à l'étape Configuration du BIOS

Suivez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes lors du déploiement à l'étape **Configuration du BIOS** :

1. En cas d'échec du déploiement lors de l'étape **Configuration du BIOS**, appuyez sur **F8** pour accéder à la fenêtre de commande du système cible.
 2. Naviguez vers `C:\Windows\Del1`.
 3. Tapez la commande `cctk.exe -1 <nomdefichier>.ini` pour appliquer le fichier .ini au système.
 4. Tapez la commande `echo%errorlevel%` pour obtenir le code d'erreur (hexadécimales).
 5. Vous pouvez également consulter les valeurs hexadécimales de CCTK sur la console dans le journal **SMTS.log**.
 6. Convertissez en décimales et recherchez le code d'erreur dans le fichier **CCTK Error Code** enregistré dans le répertoire d'installation de DCDP pour ConfigMgr. Par exemple, en supposant que SiteServer est installé dans `C:\Program Files\Microsoft System Center Configuration Manager`, le fichier de code d'erreur pour CCTK se trouvera dans `C:\Program Files\Microsoft System Center Configuration Manager\AdminUI\XmlStorage\Extensions\bin\Deployment\Del1\Client\CCTK\cctkerrorcodes.txt`. Pour plus d'informations sur la manière de mapper la valeur hexadécimale renvoyée en valeur décimale, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'utilitaire de configuration de Dell Client* sur le site du support de Dell à l'adresse support.dell.com.
 7. Modifiez le fichier .ini pour résoudre les problèmes de déploiement.
-

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Exécution des diagnostics

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Période d'exécution des diagnostics](#)
- [Exécution de diagnostics](#)
- [Mise à jour de l'utilitaire de diagnostics](#)

L'utilitaire **Diagnostics** vous permet d'exécuter un utilitaire de diagnostics à partir d'Unified Server Configurator.

Période d'exécution des diagnostics

Dell vous recommande d'exécuter les diagnostics dans le cadre d'un régime de maintenance régulière visant à valider le fonctionnement adéquat du système et du matériel connecté. Étant donné que l'utilitaire de diagnostics a une vue physique (par opposition à la vue logique) du matériel connecté, cet utilitaire est en mesure d'identifier les problèmes matériels non perceptibles par le système d'exploitation et les autres outils en ligne. Vous pouvez utiliser l'utilitaire de diagnostics pour valider la mémoire, les périphériques d'E/S, l'UC, les disques physiques et les autres périphériques.

Exécution de diagnostics

Pour démarrer l'utilitaire de diagnostics, cliquez sur **Diagnostics** dans le volet de gauche et sur **Lancer les diagnostics** dans le volet de droite. Lorsque l'utilitaire de diagnostics se lance, suivez les invites à l'écran.

 **REMARQUE** : Vous devez redémarrer votre système pour quitter l'utilitaire de diagnostics et entrer à nouveau dans l'USC.

Les résultats des tests de diagnostics s'affichent à l'écran une fois les tests terminés. Les résultats du test décrivent les problèmes détectés. Vous pouvez utiliser ces informations pour rechercher les détails permettant de résoudre le problème sur le site web du support de Dell à l'adresse support.dell.com.

Si vous voulez quitter l'utilitaire de diagnostics, appuyez sur la touche <Échap>. Le fait d'appuyer sur la touche <Échap> entraîne le redémarrage du système.

Mise à jour de l'utilitaire de diagnostics

Utilisez l'Assistant Mise à jour de la plateforme pour mettre à jour l'utilitaire de diagnostics. Pour plus d'informations, voir « [Mise à jour de la plateforme](#) ».

[Retour à la page du sommaire](#)

Dépannage

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Messages d'erreur](#)
- [Questions les plus fréquentes](#)

Ce chapitre décrit les messages d'erreur communément générés par Unified Server Configurator (USC), et fournit des suggestions en vue de la résolution des erreurs. Il répond également aux questions les plus fréquentes posées par les utilisateurs d'USC.

Messages d'erreur

Tableau 9-1. Messages d'erreur de l'USC

Message d'erreur	Solution
Pack de pilotes introuvable OU Erreur de remplissage de la liste SE	L'USC ne parvient pas à trouver les pilotes requis pour installer le système d'exploitation. Pour résoudre ce problème, effectuez une mise à jour de plateforme (voir « Mise à jour de la plateforme »).
Impossible de copier les fichiers du pilote	Les pilotes requis pour installer le système d'exploitation sont corrompus. Pour résoudre ce problème, effectuez une mise à jour de plateforme (voir « Mise à jour de la plateforme »).
Impossible de trouver un périphérique d'amorçage sur lequel installer le système d'exploitation	L'USC ne détecte aucun périphérique sur lequel un système d'exploitation peut être installé. L'une des situations suivantes entraîne probablement l'erreur : <ul style="list-style-type: none">1 Les lecteurs ne sont pas correctement connectés.1 Aucun contrôleur de stockage reconnu ne se trouve sur le système.1 Le contrôleur SATA intégré est désactivé dans le BIOS. Pour résoudre ce problème, cliquez sur Quitter et redémarrer et arrêtez le système. Ensuite, assurez-vous de disposer d'au moins un périphérique sur lequel installer un système d'exploitation avant de lancer l'USC à nouveau.
Impossible de trouver un périphérique en mesure de lire le média d'installation du SE	L'USC ne parvient pas à détecter un périphérique pour lire le média du système d'exploitation. L'une des situations suivantes entraîne probablement l'erreur : <ul style="list-style-type: none">1 Aucun périphérique optique n'est disponible sur le système. Arrêtez le système et ajoutez un périphérique optique SATA ou un périphérique optique USB.1 Si un périphérique optique est présent, il se peut qu'il ne soit pas correctement connecté. Assurez-vous que les câbles du périphérique sont correctement fixés.1 Si un périphérique optique est présent, il est désactivé dans le BIOS. Redémarrez le système, exécutez l'utilitaire d'installation du BIOS et activez les ports SATA du périphérique optique.1 Le média virtuel d'iDRAC est désactivé. Consultez le <i>Guide d'utilisation d'iDRAC</i> de votre système disponible à l'adresse support.dell.com/manuals.
Le média du SE inséré n'est pas valide	Le média du système d'exploitation est endommagé ou corrompu, ou le périphérique optique utilisé pour lire le média ne fonctionne pas correctement.
La vérification d'intégrité de la logithèque que vous avez sélectionnée en tant que source pour les mises à jour a échoué	Cette erreur peut être due à des problèmes réseau temporaires ; réessayez de vous connecter ultérieurement à la logithèque de mise à jour. Si vous utilisez un périphérique USB local pour votre logithèque de mise à jour et que ce problème persiste, créez la logithèque à nouveau (voir « Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme ») ou fournissez une autre logithèque.
Les mises à jour que vous essayez d'appliquer ne sont pas des mises à jour autorisées par Dell	L'USC a détecté qu'un ou plusieurs des progiciels DUP utilisés pour mettre à jour votre système ne sont pas autorisés par Dell. Si vous utilisez un périphérique USB local pour votre logithèque de mise à jour et que ce problème persiste, créez-la à nouveau à l'aide des progiciels DUP du DVD <i>Server Update Utility</i> (voir « Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme ») ou fournissez une autre logithèque.
La décompression du fichier de catalogue a échoué	Le catalogue téléchargé pour comparer les versions actuellement installées avec les dernières versions disponibles ne peut pas être décompressé. Cette erreur peut être due à des problèmes réseau temporaires ; réessayez de vous connecter ultérieurement à la logithèque de mise à jour. Si vous utilisez un périphérique USB local pour votre logithèque de mise à jour et que ce problème persiste, créez la logithèque à nouveau (voir « Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme ») ou fournissez une autre logithèque.
La recherche fichier de l'archive de catalogue a échoué	Le catalogue téléchargé pour comparer les versions actuellement installées avec les dernières versions disponibles est corrompu. Cette erreur peut être due à des problèmes réseau temporaires ; réessayez de vous connecter ultérieurement à la logithèque de mise à jour. Si vous utilisez un périphérique USB local pour votre logithèque de mise à jour et que ce problème persiste, créez la logithèque à nouveau (voir « Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme ») ou fournissez une autre logithèque.
Le téléchargement FTP du fichier de signature de catalogue a échoué	Le contrôle de vérification de la signature numérique du catalogue téléchargé pour comparer les versions actuellement installées avec les dernières versions disponibles a échoué. Cette erreur peut être due à des problèmes réseau temporaires ; réessayez de vous connecter ultérieurement à la logithèque de mise à jour. Si vous utilisez un périphérique USB local pour votre logithèque de mise à jour et que ce problème persiste, créez la logithèque à nouveau (voir « Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme ») ou fournissez une autre logithèque.
Une erreur irrécupérable s'est produite lors du lancement de l'USC. Le système va redémarrer.	Une erreur irrécupérable s'est produite lors du lancement de l'USC. Le système va redémarrer automatiquement et tenter d'entrer à nouveau dans l'USC. Si le problème persiste après le redémarrage, consultez la section « Réparation de l'USC ».
Impossible de résoudre le nom d'hôte	Cette erreur est probablement due à l'une des raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none">1 Vous avez spécifié un nom non valide pour le serveur FTP de la mise à jour de la plateforme. Voir « Étape 2 : Sélection de la méthode de téléchargement » dans la section « Mise à jour de la plateforme ».1 Le serveur de noms de domaines (DNS) spécifié sur la page Paramètres réseau est non valide. Consultez

	« Configuration de l'USC ».
Le réseau n'est pas configuré	Les paramètres réseau doivent être configurés pour que l'USC puisse fonctionner correctement. Consultez la section « Configuration de l'USC » pour plus d'informations sur la configuration des paramètres réseau de l'USC sur la page Paramètres réseau .
DUP corrompu	L'USC a détecté qu'un ou plusieurs des progiciels DUP utilisés pour mettre à jour votre système est corrompu. Si vous utilisez un périphérique USB local pour votre logithèque de mise à jour et que ce problème persiste, créez la logithèque à nouveau (voir « Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme ») ou fournissez une autre logithèque.
Serveur proxy non valide	Le serveur proxy spécifié pour accéder au serveur FTP est non valide. Voir « Étape 2 : Sélection de la méthode de téléchargement » dans la section « Mise à jour de la plateforme ».
Veuillez entrer une clé de cryptage contenant jusqu'à 40 chiffres hexadécimaux	Entrez une clé de cryptage valide contenant au plus 40 chiffres hexadécimaux. Les caractères valides se trouvent dans les plages de 0-9, a-f et A-F.
Veuillez entrer une adresse IPv4 valide pour cet iDRAC	Entrez une adresse de protocole IPv4 valide pour l'iDRAC comprise entre 0.0.0.0 et 255.255.255.255.
Veuillez entrer un masque de sous-réseau valide	Entrez un masque de sous-réseau valide compris entre 0.0.0.0 et 255.255.255.255.
Veuillez entrer une adresse de passerelle par défaut valide	Entrez une adresse de passerelle par défaut valide comprise entre 0.0.0.0 et 255.255.255.255.
Veuillez entrer une adresse de serveur 1 DNS IPv4 valide	Entrez une adresse de serveur 1 DNS IPv4 valide comprise entre 0.0.0.0 et 255.255.255.255.
Veuillez entrer une adresse de serveur 2 DNS IPv4 valide	Entrez une adresse de serveur 2 DNS IPv4 valide comprise entre 0.0.0.0 et 255.255.255.255.
Veuillez entrer une adresse IPv6 valide pour cet iDRAC	Entrez une adresse réseau IPv6 valide pour iDRAC. Voir « Étape 4 : Configuration IPv6 » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
Veuillez spécifier la longueur de préfixe de l'adresse réseau IPv6 dans la plage allant de 1 à 128	Entrez le nombre de bits significatifs dans le préfixe de l'adresse IPv6 de votre réseau. La longueur de préfixe doit être comprise entre 1 et 128. Voir « Étape 4 : Configuration IPv6 » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
Veuillez entrer l'adresse de passerelle par défaut IPv6	Entrez l'adresse de passerelle par défaut IPv6. Voir « Étape 4 : Configuration IPv6 » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
Veuillez entrer une adresse de serveur 1 DNS IPv6 valide	Entrez une adresse de serveur 1 DNS IPv6 valide. Voir « Étape 4 : Configuration IPv6 » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
Veuillez entrer une adresse de serveur 2 DNS IPv6 valide	Entrez une adresse de serveur 2 DNS IPv6 valide. Voir « Étape 4 : Configuration IPv6 » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
Veuillez entrer un nom d'iDRAC valide contenant jusqu'à 63 caractères	Entrez un nom d'iDRAC valide contenant au plus 63 caractères.
Veuillez entrer un nom de domaine valide contenant jusqu'à 64 caractères	Entrez un nom de domaine valide contenant au plus 64 caractères.
Veuillez entrer un nom d'hôte valide contenant jusqu'à 62 caractères	Entrez un nom d'hôte valide contenant au plus 62 caractères.
Veuillez entrer une valeur dans la plage allant de 1 à 4094	Entrez un ID de réseau local virtuel entre 1 et 4094. Voir « Étape 1 (suite) : Configuration du réseau local avancée » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
Veuillez entrer une valeur dans la plage allant de 0 à 7	Entrez une valeur de priorité d'ID de réseau local virtuel entre 0 et 7. Voir « Étape 1 (suite) : Configuration du réseau local avancée » dans la section « Configuration d'iDRAC ».
La modification d'accès au compte a échoué. Plusieurs comptes d'utilisateurs requis. Consultez l'aide pour plus de détails.	Vous devez créer un autre compte d'utilisateurs. Cliquez sur le bouton Aide dans le coin supérieur droit de l'écran pour plus d'informations.
Veuillez entrer un nom d'utilisateur valide.	Vous devez entrer un nom d'utilisateur valide. Pour préserver la compatibilité avec les autres outils de configuration d'iDRAC, Dell recommande d'utiliser uniquement des chiffres (0-9), des caractères alphanumériques (a-z, A-Z) et des tirets (-) dans la chaîne de nom d'utilisateur.
Veuillez entrer un mot de passe valide	Vous devez entrer un mot de passe valide. Pour préserver la compatibilité avec les autres outils de configuration d'iDRAC, Dell recommande d'utiliser uniquement des chiffres (0-9), des caractères alphanumériques (a-z, A-Z) et des tirets (-) dans la chaîne de mot de passe.
Veuillez entrer un mot de passe de confirmation valide	Vous devez entrer à nouveau le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation. Veillez à ce que les deux mots de passe soient parfaitement identiques.
Échec de communication iDRAC. Mettez le système hors tension, débranchez-le, patientez 5 secondes, rebranchez-le et mettez-le sous tension	La communication avec iDRAC a échoué. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez le système, puis débranchez-le. 2. Patientez 5 secondes. 3. Rebranchez le système, puis rallumez-le.
Erreur permanente d'iDRAC. Mettez le système hors tension, débranchez-le, patientez 5 secondes, rebranchez-le et mettez-le sous tension	La connexion avec iDRAC a échoué. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez le système, puis débranchez-le. 2. Patientez 5 secondes. 3. Rebranchez le système, puis rallumez-le.
La configuration du RAID a échoué	L'USC a échoué lors de la création de la configuration du RAID. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrez le système. 2. Entrez à nouveau dans l'USC en appuyant sur la touche <F10>. 3. Réessayez de créer la configuration du RAID.
Échec général	L'USC a rencontré une erreur non identifiée lors de la création de la configuration du RAID. Pour résoudre ce problème :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrez le système. 2. Entrez à nouveau dans l'USC en appuyant sur la touche <F10>. 3. Réessayez de créer la configuration du RAID.
Le nombre de disques physiques est insuffisant sur les contrôleurs RAID pris en charge. L'assistant va se fermer.	Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de disques pour prendre en charge la configuration du RAID : vous devez connecter des disques physiques supplémentaires et réexécuter l'assistant Configuration du RAID.
Veuillez sélectionner le nombre de disque(s) physique(s) requis pour la répartition actuelle	Le nombre de disques physiques que vous avez sélectionné pour la répartition RAID actuelle est incorrect. Revérifiez vos sélections de répartition et entrez le nombre correct.
Aucun disque physique n'a été sélectionné pour ce disque virtuel	Le nombre de disques physiques que vous avez sélectionné pour le disque virtuel est insuffisant. Revérifiez le nombre minimal de disques physiques requis pour le niveau de RAID actuel et sélectionnez au moins ce nombre de disques physiques.
Aucun contrôleur n'est présent dans le système	Aucun contrôleur RAID n'est présent dans votre système. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajoutez un contrôleur RAID pris en charge incluant deux disques physiques ou plus. 2. Entrez à nouveau dans l'USC en appuyant sur la touche <F10>. 3. Redémarrez l'assistant Configuration du RAID.
Aucun niveau de RAID valide n'a été trouvé	Le nombre de disques physiques connectés à votre système est insuffisant pour le niveau de RAID que vous avez sélectionné. Connectez des disques physiques supplémentaires et réessayez.
Une erreur s'est produite. Un ou plusieurs paramètres ne sont probablement pas enregistrés.	Une erreur s'est produite lors de la modification des paramètres de configuration matérielle avancée. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrez le système. 2. Entrez à nouveau dans l'USC en appuyant sur la touche <F10>. 3. Modifiez les paramètres à nouveau.
Une erreur s'est produite. Un ou plusieurs paramètres ne sont probablement pas restaurés.	Une erreur s'est produite lors de la restauration des paramètres de configuration matérielle avancée. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrez le système. 2. Entrez à nouveau dans l'USC en appuyant sur la touche <F10>. 3. Ouvrez de nouveau l'écran Configuration avancée.
Impossible de définir les nouvelles date et heure	L'USC n'a pas été en mesure de modifier la date et l'heure du système. Pour résoudre ce problème : <ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrez le système. 2. Entrez à nouveau dans l'USC en appuyant sur la touche <F10>. 3. Modifiez à nouveau les paramètres de date et d'heure.
Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans cette configuration	Votre système modulaire ne prend pas en charge la fonctionnalité que vous avez sélectionnée.

Questions les plus fréquentes

Lorsque l'USC télécharge les mises à jour, à quel endroit les fichiers sont-ils stockés ?

Les fichiers sont stockés dans la mémoire non volatile se trouvant sur la carte système principale. Cette mémoire ne peut être supprimée et n'est pas accessible via le système d'exploitation.

Est-il nécessaire d'avoir recours à un périphérique de média virtuel ou à une carte vFlash pour stocker les données des mises à jour ?

Non Les fichiers sont stockés dans la mémoire se trouvant sur la carte système principale.

Qu'est-ce qu'un média virtuel ?

Un média virtuel est un média distant, comme les CD, DVD et clés USB, qu'un serveur identifie en tant que média local.

Qu'est-ce que vFlash ou le disque flash virtuel ?

vFlash est une carte SD (Secure Digital, ou numérique sécurisée) formatée qui se connecte à iDRAC6 Enterprise. La carte vFlash peut être formatée et activée via iDRAC afin de la rendre accessible en tant que clé USB en vue du stockage des données. Le disque flash virtuel est une partition sur vFlash sur laquelle vous pouvez écrire des données ISO à distance. Consultez le *Guide d'utilisation d'Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Enterprise* disponible à l'adresse support.dell.com/manuals pour plus d'informations.

Puis-je ajouter mes propres pilotes afin de les utiliser en vue de l'installation du système d'exploitation ?

Non Vous ne pouvez pas ajouter vos propres pilotes en vue de l'installation du système d'exploitation. Voir « [Mise à jour de la plateforme](#) » pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes utilisés en vue de l'installation du système d'exploitation.

Puis-je mettre à jour les pilotes utilisés par un système d'exploitation installé via l'USC ?

Non L'USC fournit uniquement les pilotes requis en vue de l'installation du système d'exploitation. Pour mettre à jour les pilotes utilisés par un système d'exploitation installé, consultez la documentation de l'aide de votre système d'exploitation.

Puis-je ajouter mes propres pilotes et micrologiciels pour mettre à jour l'USC sur un périphérique USB local ?

Non Seuls les pilotes et micrologiciels téléchargés à partir du DVD *Server Update Utility* sont pris en charge. Pour plus d'informations, voir « [Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme](#) ».

Puis-je supprimer l'USC ?

Non

Puis-je utiliser le média virtuel pour la source de média du système d'exploitation lors de l'installation ?

Oui. Consultez le *Guide d'utilisation* dédié au périphérique iDRAC de votre système pour plus d'informations (disponible à l'adresse support.dell.com/manuals).

Puis-je utiliser un périphérique USB virtuel pour ma logithèque de mise à jour ?

Oui. Consultez le *Guide d'utilisation* dédié au périphérique iDRAC de votre système pour plus d'informations (disponible à l'adresse support.dell.com/manuals).

Que signifie UEFI ? Avec quelle version l'USC est-il compatible ?

L'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) est une spécification détaillant une interface en vue du contrôle de transition de l'environnement de pré démarrage vers le système d'exploitation. USC 1.1 est compatible avec UEFI version 2.1. Consultez le site www.uefi.org pour plus d'informations.

Dans la configuration matérielle, quelle est la différence entre les assistants de configuration et la configuration avancée ?

L'USC permet de configurer le matériel de deux façons : via les *assistants de configuration* et la *configuration avancée*.

Les assistants de configuration vous guident tout au long d'une séquence d'étapes pour configurer les périphériques de votre système. Les assistants de configuration incluent l'iDRAC, le RAID, la date/heure système et la sécurité physique. Pour plus d'informations, voir « [Configuration matérielle](#) ».

La configuration avancée vous permet de configurer les périphériques compatibles avec l'interface HII (par exemple, les NIC et le BIOS). Pour plus d'informations, voir « [Configuration avancée](#) ».

L'USC prend-elle en charge la configuration de tous les niveaux de RAID et de toutes les cartes 11G RAID ?

L'USC prend en charge les niveaux de RAID 0, 1, 5, 6 et 10 sur les cartes PERC 6 exécutant le micrologiciel PERC 6.1. Les RAID 0 et 1 sont pris en charge sur SAS 6/iR. Les RAID 50 et RAID 60 ne sont actuellement pas pris en charge par l'USC ; pour configurer ces niveaux, utilisez les utilitaires du contrôleur, tels que la combinaison de touches <Ctrl><R> ou Systems Build and Update Utility.

L'USC prend-il en charge la restauration du BIOS et des micrologiciels ?

Oui. Pour plus d'informations, voir « [Restauration des versions précédentes du BIOS et du micrologiciel](#) ».

Quels périphériques prennent-ils en charge les mises à jour du système ?

L'USC prend actuellement en charge les mises à jour du BIOS, du micrologiciel iDRAC, du micrologiciel du bloc d'alimentation et de certains micrologiciels de contrôleurs RAID et NIC. Pour plus d'informations, voir « [Mise à jour de la plateforme](#) ».

Quels périphériques sont-ils pris en charge dans la configuration avancée de la configuration matérielle ?

La configuration avancée est disponible pour le BIOS et le NIC. Selon la configuration de votre système, d'autres périphériques peuvent également apparaître dans la configuration avancée dans la mesure où ils prennent en charge la norme de configuration HII. Pour plus d'informations, voir « [Configuration matérielle](#) ».

Que dois-je faire en cas de plantage de mon système lors de l'utilisation d'USC ?

Si votre système plante lors de l'utilisation d'USC, un écran noir affichant du texte rouge apparaît. Pour résoudre ce problème, essayez d'abord de redémarrer votre système et d'entrer à nouveau dans l'USC. Si cette opération ne permet pas de résoudre le problème, effectuez les étapes de « [Réparation de l'USC](#) ». Si cette opération ne permet pas de résoudre le problème, contactez Dell pour une assistance technique.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Réparation de l'USC

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Moment d'exécution de la réparation de l'USC](#)
- [Exécution d'une réparation de l'USC](#)

Le progiciel de réparation Unified Server Configurator (USC) restaure les outils et utilitaires intégrés en cas de défaillance matérielle ou de corruption de la mémoire Flash. De telles défaillances peuvent se produire pour plusieurs raisons, notamment en cas de perte de puissance ou d'interruption d'un processus de mise à jour.

Moment d'exécution de la réparation de l'USC

Si le message System Services update required (Mise à jour des services système requise) apparaît au démarrage, le périphérique intégré sur lequel est stocké l'USC contient probablement des données corrompues. Pour résoudre le problème, vous devez d'abord tenter de mettre à jour l'USC en exécutant le progiciel Dell Update Package (DUP) de l'USC ; consultez le *Guide d'utilisation de Dell Update Package* disponible à l'adresse support.dell.com/manuals pour plus d'informations. Si l'exécution du progiciel DUP ne permet pas de résoudre le problème, vous devez utiliser le progiciel de réparation de l'USC.

Exécution d'une réparation de l'USC

1. Accédez au site ftp.dell.com et téléchargez le fichier intitulé « Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled Repair Package » dans un emplacement temporaire.
2. Connectez-vous à iDRAC sur votre système via l'interface Web iDRAC.

Pour plus d'informations sur iDRAC, consultez le *Guide d'utilisation* dédié au périphérique iDRAC de votre système.
3. Dans l'interface Web iDRAC, cliquez sur **Accès à distance**.
4. Sélectionnez **iDRAC**.
5. Sélectionnez l'onglet **Mise à jour**, puis naviguez vers le progiciel de réparation de l'USC que vous avez téléchargé sur le site ftp.dell.com.
6. Cliquez sur **Suivant**, puis sur **OK** pour confirmer le téléversement.

Laissez au processus le temps de se terminer avant de passer à l'étape [étape 7](#).
7. Réamorçez votre système, puis appuyez sur la touche <F10> pour entrer dans l'USC.
8. Terminez l'installation de toutes les mises à jour recommandées. Pour plus d'informations, voir « [Mise à jour de la plateforme](#) ».

Lorsque les mises à jour sont terminées, votre système redémarre automatiquement.
9. Lors du redémarrage du système, appuyez à nouveau sur la touche <F10> pour entrer dans l'USC.

Si un message d'avertissement apparaît à l'écran d'USC initial, vous devez répéter [étape 8](#) jusqu'à ce que le serveur se trouve dans un état entièrement récupéré.

 **REMARQUE** : Les mises à jour requises en vue d'une récupération système complète sont présélectionnées par l'USC. Dell vous recommande fortement d'exécuter toutes les mises à jour sélectionnées sur votre système.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Glossaire

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

bande : voir *répartition*.

BitLocker : fonctionnalité de cryptage de disque plein intégrée au système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 permettant de crypter des volumes entiers.

Carte SD : carte numérique sécurisée. Carte mémoire électronique.

contrôleur : puce qui contrôle le transfert des données entre le microprocesseur et la mémoire ou entre le microprocesseur et un périphérique comme un lecteur de disque ou le clavier. Les contrôleurs RAID offrent des fonctions RAID telles que la répartition et la mise en miroir, qui permettent de protéger les données.

disque de secours : disque physique disponible pour contribuer à la récupération d'un lecteur logique.

disque dur : voir *disque physique*.

disque physique : périphérique de stockage de données non volatile, adressable de façon aléatoire. Les disques physiques sont réinscriptibles et souvent appelés lecteurs de disque.

disque virtuel : un disque virtuel est une zone de stockage créée par un contrôleur RAID à partir d'un ou de plusieurs disques physiques. Bien qu'il soit possible de créer un disque virtuel à partir de plusieurs disques physiques, le système d'exploitation le reconnaît comme un seul disque. Selon le niveau RAID utilisé, le disque virtuel peut stocker des données redondantes en cas de panne d'un disque.

DUP : Dell Update Package. Fichier exécutable autonome dans un format de progiciel standard. Chaque progiciel de mise à jour est conçu pour mettre à jour un composant logiciel unique sur votre système.

HDD : disque dur. Voir *disque physique*.

HII : acronyme de « Human Interface Infrastructure », infrastructure d'interface utilisateur. L'infrastructure HII est une méthode normalisée UEFI permettant d'afficher et de paramétrer la configuration d'un périphérique.

lecteur : voir *disque physique*.

lecteur de disque dur : voir *disque physique*.

lecteur logique : voir *disque virtuel*.

pool de disques : regroupement logique de disques connectés à un contrôleur RAID sur lequel un ou plusieurs disques virtuels peuvent être créés.

répartition : une répartition est une technique RAID utilisée pour combiner l'espace de stockage de groupes de disques physiques dans un disque virtuel RAID 10.

répartition : la répartition de disque écrit les données sur tous les disques physiques d'un disque virtuel. Chaque bande de répartition correspond à une plage d'adresses de données sur le disque virtuel. Ces adresses sont associées par adressage séquentiel (sous forme d'unités de taille fixe) à chaque disque physique membre du disque virtuel. Par exemple, si le disque virtuel comprend cinq disques physiques, la bande de répartition écrit des données sur les disques physiques un à cinq sans aucune répétition sur deux disques. La quantité d'espace occupée par une bande est la même sur chaque disque physique. La portion des données réparties qui réside sur un disque physique est un élément de bande. La répartition en elle-même ne fournit aucune redondance des données, sauf si elle est associée à un mécanisme de parité.

RACADM : utilitaire de ligne de commande fournissant une interface pouvant contenir des scripts qui vous permet de configurer localement ou à distance un contrôleur RAC.

RAID : acronyme de « Redundant Array of Independent Disks », matrice redondante de disques indépendants

SAS : acronyme de « Serial Attached SCSI »

SATA : acronyme de « Serial Attached ATA »

SBUU : acronyme de « System Build and Update Utility ». Outil intégré dédié à vos systèmes Dell qui vous permet de mettre à jour le BIOS et le micrologiciel dans l'environnement pré-système d'exploitation, d'appliquer ces paramètres au système actuel ou à plusieurs systèmes et d'installer le système d'exploitation.

SCSI : acronyme de « Small Computer System Interface », interface pour petits systèmes informatiques

segment de bande : un segment de bande est la partie d'une bande qui réside sur un seul disque physique. Voir aussi *répartition*.

SSD : disque électronique

SSM : acronyme de « System Service Manager ». SSM exécute des fonctions USC, par exemple le téléchargement de mises à jour, en tâche de fond.

taille des bandes : total de l'espace disque consommé par une bande, à l'exclusion du disque de parité.

taille du segment de bande : quantité d'espace disque consommée par un segment de bande.

TPM : acronyme de « Trusted Platform Module », module de plateforme approuvé. Le module TPM est un crypto-processeur sécurisé sur lequel sont stockées des clés cryptographiques utilisées pour protéger les données.

UEFI : acronyme de « Unified Extensible Firmware Interface ». L'UEFI est une spécification détaillant une interface pour le contrôle de transition de l'environnement de pré-démarrage vers le système d'exploitation. Consultez le site www.uefi.org pour plus d'informations.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Déploiement du système d'exploitation

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Lancez l'Assistant Déploiement du système d'exploitation](#)
- [Configuration du RAID facultative](#)
- [Déployez le système d'exploitation](#)
- [Attribution d'une partition système amorçable sur Windows au lecteur C:](#)

L'Assistant Déploiement du SE vous aide à installer un système d'exploitation sur le système actuel.

Unified Server Configurator (USC) fournit des pilotes qui peuvent être requis en vue de l'installation, selon le système d'exploitation que vous installez. L'Assistant Déploiement du SE extrait ces pilotes et les copie dans un répertoire de mise en attente. Pour les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® pris en charge, ces pilotes extraits sont installés lors de l'installation du système d'exploitation. Pour les systèmes d'exploitation Linux pris en charge, vous devez installer manuellement les pilotes extraits une fois l'installation du système d'exploitation terminée. Pour plus d'informations, voir « [Déployez le système d'exploitation](#) ».

 **REMARQUE** : Même si l'USC est livré avec des pilotes intégrés installés en usine, des pilotes plus récents peuvent être disponibles. Vous devez exécuter l'Assistant Mise à jour de la plateforme pour vous assurer que vous disposez des pilotes les plus récents avant d'installer le système d'exploitation.

Avant d'installer le système d'exploitation, l'Assistant Déploiement du SE détecte si un périphérique d'amorçage est disponible. Un périphérique d'amorçage est un disque physique, un disque virtuel ou tout autre périphérique de stockage sur lequel le système d'exploitation peut être installé.

Si votre système est muni d'un contrôleur RAID, vous pouvez configurer un disque virtuel et décider d'utiliser le disque virtuel en tant que périphérique d'amorçage.

Si votre système ne dispose pas de contrôleur RAID ou si vous décidez d'ignorer la configuration du RAID facultative, l'Assistant Déploiement du SE installe le système d'exploitation au sein d'un emplacement par défaut, généralement le disque identifié comme étant le disque 0 dans l'utilitaire BIOS.

Lancez l'Assistant Déploiement du système d'exploitation

1. Démarrez l'USC en amorçant le système et en appuyant sur la touche <F10> dans les 10 secondes qui suivent l'affichage du logo Dell.
2. Cliquez sur **Déploiement du SE** dans le volet de gauche.
3. Cliquez sur **Déployer le SE** dans le volet de droite.

Si votre système est muni d'un contrôleur RAID, passez à l'étape « [Configuration du RAID facultative](#) ». Si votre système ne dispose pas de contrôleur RAID, passez à l'étape « [Étape 1 : Sélection d'un système d'exploitation](#) ».

Configuration du RAID facultative

Si votre système est muni d'un contrôleur RAID, vous avez la possibilité de lancer l'assistant Configuration du RAID et de configurer un disque virtuel comme périphérique d'amorçage.

 **REMARQUE** : Si votre système ne dispose pas de contrôleur RAID, l'Assistant Déploiement du SE ignore l'option de configuration du RAID et passe directement à « [Étape 1 : Sélection d'un système d'exploitation](#) ».

Pour configurer le RAID :

- 1 Sélectionnez **Configurer le RAID maintenant** et cliquez sur **Suivant**. Cette option lance l'Assistant Configuration du RAID. Une fois la configuration du RAID terminée, vous revenez à l'Assistant Déploiement du SE. Consultez la section « [Configuration RAID](#) » pour plus d'informations sur le lancement et l'utilisation de l'Assistant Configuration du RAID.

Pour ignorer la configuration du RAID :

- 1 Sélectionnez **Aller directement au déploiement du SE** et cliquez sur **Suivant**. Cette option lance l'Assistant Déploiement du SE. Si vous sélectionnez cette option, le système d'exploitation sera installé sur le périphérique d'amorçage par défaut identifié dans l'utilitaire BIOS. Passez à l'étape « [Étape 1 : Sélection d'un système d'exploitation](#) ».

Déployez le système d'exploitation

L'USC fournit les pilotes qui peuvent être requis par le système d'exploitation installé ou qui sont recommandés en vue de la mise à jour de votre système après l'installation. Ces pilotes sont extraits vers un emplacement temporaire, puis supprimés au bout d'une période de 18 heures ou une fois que la touche <F10> a été activée pour annuler l'installation du système d'exploitation ou entrer à nouveau dans l'USC après le réamorçage.

 **REMARQUE** : Durant la période de 18 heures au cours de laquelle les pilotes sont extraits vers l'emplacement temporaire, vous ne pouvez pas mettre à jour l'USC, les pilotes ou les diagnostics à l'aide d'un progiciel DUP une fois le système d'exploitation installé, ou le progiciel DUP affiche un message indiquant qu'une autre session est ouverte.

 **REMARQUE** : Vous devez exécuter l'Assistant Mise à jour de la plateforme pour vous assurer que vous disposez des pilotes les plus récents avant d'installer le système d'exploitation.

Étape 1 : Sélection d'un système d'exploitation

Sélectionnez le système d'exploitation à installer et cliquez sur **Suivant**.

L'USC extrait les pilotes requis par le système d'exploitation que vous avez sélectionné. Les pilotes sont extraits sur un lecteur USB interne nommé OEMDRV.

-  **REMARQUE** : Pour Red Hat® Enterprise Linux® 4.x Server et Red Hat Enterprise Linux 5.x Server, les pilotes sont extraits dans OEMDRV sous /oemdrv/*.rpm. Pour SUSE® Linux Enterprise Server 10 SP2, les pilotes sont extraits sous /linux/suse/x86_64-sles10/install/*.rpm.
-  **REMARQUE** : Le processus d'extraction des pilotes peut prendre plusieurs minutes.
-  **REMARQUE** : Tous les pilotes copiés par l'Assistant Déploiement du SE sont supprimés au bout de 18 heures. Vous devez terminer l'installation du système d'exploitation dans les 18 heures pour que les pilotes copiés soient disponibles. Pour supprimer les pilotes avant la fin de la période de 18 heures, réamorcer le système et appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans l'USC. L'utilisation de la touche <F10> pour annuler l'installation du système d'exploitation ou pour entrer à nouveau dans l'USC au réamorçage supprime les pilotes au cours de la période de 18 heures.

Une fois les pilotes extraits, l'USC vous invite à insérer le média d'installation du système d'exploitation.

-  **REMARQUE** : Lors de l'installation du système d'exploitation Microsoft Windows, les pilotes extraits sont automatiquement installés. Lors de l'installation du système d'exploitation Linux, des pilotes natifs sont utilisés. Une fois l'installation de Linux terminée, vous devez installer manuellement les pilotes extraits par l'USC. Pour plus d'informations, voir « [Étape 4 : Mettre à jour les pilotes pour les systèmes Linux uniquement](#) ».

Étape 2 : Insertion du média du système d'exploitation

Insérez le média d'installation du système d'exploitation lorsque vous y serez invité, puis cliquez sur **Suivant**.

-  **REMARQUE** : L'USC prend en charge les lecteurs optiques SATA, les lecteurs optiques USB et les périphériques de média virtuel internes. Si le média d'installation est corrompu ou illisible, l'USC est alors dans l'incapacité de détecter la présence d'un lecteur optique pris en charge. Dans ce cas, vous recevrez un message d'erreur indiquant qu'aucun lecteur optique n'est disponible. Si le média n'est pas valide (s'il s'agit, par exemple, du mauvais CD ou DVD), un message vous demandant d'insérer le média d'installation adéquat s'affiche alors.
-  **REMARQUE** : Le média virtuel est pris en charge par l'iDRAC. Pour plus d'informations sur la configuration du média virtuel via l'iDRAC, consultez le *Guide d'utilisation* dédié au périphérique iDRAC de votre système.

Étape 3 : Redémarrage du système

Cliquez sur **Terminer** pour réamorcer le système et continuer l'installation du système d'exploitation. Au réamorçage, le système s'amorce sur le média d'installation du système d'exploitation.

-  **PRÉCAUTION** : Lors de l'installation de Red Hat 5.x, vous recevrez un avertissement indiquant qu'un système de fichiers en lecture seule a été détecté ; Linux a détecté la zone de stockage temporaire de l'USC qui contient les mises à jour de votre système. Cliquez sur OK. Un deuxième avertissement indiquant que le système de fichiers en lecture seule dispose d'une partition en boucle devant être formattée s'affiche alors. Cliquez sur le bouton Ignorer le lecteur. Il se peut que ces deux avertissements s'affichent à plusieurs reprises au cours de l'installation de Red Hat 5.x.
-  **PRÉCAUTION** : Au début de l'installation de Windows 2003, le programme d'installation détectera automatiquement la lettre de lecteur C par défaut et l'attribuera éventuellement au périphérique de stockage temporaire de l'USC OEMDRV. La création d'une nouvelle partition système amorçable sur Windows sur le disque dur attribuera la partition à une lettre de lecteur autre que C ; il s'agit d'un comportement normal du programme d'installation Windows. Pour attribuer la nouvelle partition à la lettre de lecteur C, consultez la section « [Attribution d'une partition système amorçable sur Windows au lecteur C](#) » pour plus d'informations.
-  **REMARQUE** : Lorsque le système se réamorce lorsque vous avez cliqué sur Terminer, un message peut vous demander d'appuyer sur une touche avant l'amorçage sur le média d'installation du système d'exploitation. Si vous n'appuyez sur aucune touche, le système s'amorce sur le disque dur et non sur le média d'installation du système d'exploitation.
-  **REMARQUE** : Si l'installation du système d'exploitation est interrompue et si le système se réamorce avant la fin de l'installation, un message peut vous demander d'appuyer sur une touche pour effectuer l'amorçage à partir du média d'installation du système d'exploitation.
-  **REMARQUE** : Vous pouvez annuler l'installation du système d'exploitation en appuyant sur la touche <F10>. Souvenez-vous que le fait d'appuyer sur la touche <F10> à n'importe quel moment au cours du processus d'installation ou lors du réamorçage entraîne la suppression des pilotes fournis par l'Assistant Déploiement du SE.
-  **REMARQUE** : Les installations de système d'exploitation Windows 2008 UEFI ne sont actuellement pas prises en charge.

Étape 4 : Mettre à jour les pilotes pour les systèmes Linux uniquement

Sur les systèmes d'exploitation suivants, Dell vous recommande de mettre à jour votre système avec les pilotes extraits après l'installation. Les pilotes sont extraits sur un lecteur (ou périphérique) nommé OEMDRV.

- 1 Red Hat Enterprise Linux 4.7 Server : l'emplacement des pilotes sur le lecteur OEMDRV après l'installation est le suivant :

```
/oemdrv/*.rpm
```

- 1 Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server : l'emplacement des pilotes sur le lecteur OEMDRV après l'installation est le suivant :

```
/oemdrv/*.rpm
```

- 1 SUSE Linux Enterprise Server 10 avec Service Pack 2 : l'emplacement des pilotes sur le lecteur OEMDRV après l'installation est le suivant :

```
/linux/suse/x86_64-sles10/install/*.rpm
```

Utilisez la commande suivante pour installer les pilotes :

```
xpam -Uvhi *.xpam
```

Attribution d'une partition système amorçable sur Windows au lecteur C:

Après avoir installé la partie de l'USC de Windows 2003 Server, votre serveur se réamorce et entame la partie de l'installation en mode texte. Au cours de cette phase, vous devrez peut-être effectuer les étapes suivantes pour vous assurer que Windows s'installe bien sur votre lecteur C:.

 **REMARQUE** : Suivez ces instructions lorsque le programme d'installation de Windows 2003 Server vous aura présenté une liste de partitions de lecteur existantes et/ou d'espace non partitionné disponible sur votre ordinateur.

1. Sélectionnez l'espace non partitionné, puis appuyez sur <c> pour créer une partition de disque dur. Suivez les instructions à l'écran pour créer une partition.
2. Sélectionnez la partition qui vient d'être créée, puis appuyez sur <d> pour supprimer la partition. Suivez les instructions à l'écran pour supprimer la partition.
3. Sélectionnez l'espace non partitionné à nouveau, puis appuyez sur <c> pour créer une partition de disque dur principale. Suivez les instructions à l'écran pour créer une partition. Windows peut désormais s'installer sur le lecteur C:.

Pour plus d'informations sur l'attribution de la partition système amorçable sur Windows au lecteur C:, consultez le site <http://support.microsoft.com/kb/896536>.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Présentation

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Quoi de neuf ?](#)
- [Lancement de l'USC](#)
- [Utilisation des assistants d'USC](#)
- [Accès à l'aide](#)
- [Mise à jour de l'USC](#)
- [Désactivation de l'USC](#)
- [Annulation d'une requête pour entrer dans les services système](#)
- [Autres documents utiles](#)

Dell™ Unified Server Configurator (USC) est un utilitaire de configuration intégré qui autorise les tâches de gestion de systèmes et de stockage depuis un environnement intégré tout au long du cycle de vie du système.

Résidant sur une carte mémoire Flash intégrée, l'USC est similaire à un utilitaire BIOS car il peut être démarré lors de la séquence d'amorçage et fonctionner indépendamment du système d'exploitation installé.

USC vous permet d'identifier, de télécharger et d'appliquer rapidement des mises à jour système sans avoir à effectuer de recherche sur le site web du support de Dell (support.dell.com). Vous pouvez également configurer les périphériques du BIOS et système (tels que NIC, RAID et iDRAC), déployer un système d'exploitation et exécuter des diagnostics pour valider le système et le matériel connecté.

 **REMARQUE** : Certaines plates-formes ou certains systèmes sont susceptibles de ne pas prendre en charge l'intégralité des fonctionnalités fournies par l'USC.

Quoi de neuf ?

Les fonctionnalités suivantes sont nouvelles dans cette version de l'USC :

- 1 Capacité à configurer le BIOS, iDRAC et les contrôleurs réseau (NIC)
- 1 Capacité à mettre à jour le BIOS et iDRAC, RAID, le bloc d'alimentation et le micrologiciel NIC

Lancement de l'USC

Pour lancer l'USC, appuyez sur la touche <F10> dans les 10 secondes qui suivent l'affichage du logo Dell au cours du processus d'amorçage du système pour entrer dans **Services système**.

Si votre système se trouve dans l'un des états suivants, le fait d'appuyer sur la touche <F10> ne vous permettra pas d'entrer dans **Services système** :

- 1 **Services système désactivés** : si vous mettez sous tension ou redémarrez votre système lors de l'initialisation d'iDRAC, le message *System Services disabled (Services système désactivés)* s'affiche au cours du processus d'amorçage du système. Cette situation se produit si vous mettez votre système sous tension dès que celui-ci est alimenté en courant alternatif, ou si vous redémarrez le système immédiatement après avoir réinitialisé iDRAC. Pour éviter ce problème, patientez environ une minute après avoir réinitialisé iDRAC avant de redémarrer votre système : ceci permettra à iDRAC de disposer de suffisamment de temps pour s'initialiser.

Si le message *System Services disabled (Services système désactivés)* s'affiche toujours, il se peut que l' USC ait été désactivé manuellement. Voir « [Désactivation de l'USC](#) » pour plus d' informations sur la manière d'activer l'USC.

- 1 **Mise à jour des services système requise** : si le message *System Services update required (Mise à jour des services système requise)* apparaît à l'amorçage de votre système, le périphérique intégré sur lequel est stocké l'USC peut contenir des données corrompues. Pour résoudre le problème, mettez à jour l'USC en exécutant le progiciel Dell Update Package (DUP) d'USC. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'utilisation des progiciels Dell Update Package* à l'adresse support.dell.com/manuals.

Si aucun système d'exploitation n'est installé sur le système ou si l'exécution du progiciel DUP d'USC ne permet pas de résoudre le problème, exécutez le progiciel de réparation d'USC. Pour plus d'informations, consultez la section « [Réparation de l'USC](#) ».

- 1 **Services système non disponibles** : un autre processus utilise actuellement iDRAC. Dell recommande de patienter 30 minutes le temps que le processus actuel puisse se terminer ; ensuite, redémarrez votre système et essayez d'entrer dans l'USC à nouveau.

 **REMARQUE** : Si vous estimez que le système se trouve dans une condition d'erreur ou si vous ne pouvez pas attendre durant la période de 30 minutes recommandée, consultez la section « [Annulation d'une requête pour entrer dans les services système](#) ». Après avoir redémarré, essayez d'entrer dans l'USC à nouveau.

Lorsque vous lancez l'USC pour la première fois, celui-ci affiche l'assistant Paramètres utilisateur qui vous permet de configurer votre langue préférée et les paramètres réseau. Pour plus d'informations, consultez la section « [Configuration de l'USC](#) ».

Utilisation des assistants d'USC

Description des Assistants

L'USC fournit les assistants suivants :

- 1 **Mise à jour de la plateforme** : vous permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour de votre système. Vous pouvez accéder aux mises à jour sur le site ftp.dell.com ou à partir d'un périphérique USB connecté à votre système. Pour plus d'informations, voir les sections « [Mise à jour de la](#)

[plateforme](#) » et « [Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme](#) ».

- 1 **Configuration matérielle** : vous permet de configurer les périphériques système. Pour plus d'informations, consultez la section « [Configuration matérielle](#) ».
- 1 **Déploiement du SE** : permet d'installer un système d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez la section « [Déploiement du système d'exploitation](#) ».
- 1 **Diagnostics** : permet d'effectuer des diagnostics afin de valider la mémoire, les périphériques d'E/S, l'UC, les disques physiques et les autres périphériques. Pour plus d'informations, consultez la section « [Exécution des diagnostics](#) ».
- 1 **Paramètres** : permet de spécifier les paramètres de langue, de disposition du clavier et réseau à utiliser avec l'USC. Voir « [Configuration de l'USC](#) » pour plus d'informations.

Les assistants d'USC contiennent des cases à cocher, des zones de saisie de texte et des menus déroulants pour vous aider à effectuer vos sélections. Les assistants intègrent également les boutons suivants pour vous aider à naviguer, ou pour annuler ou terminer une tâche :

- 1 **Précédent** : vous renvoie à l'écran précédent
- 1 **Suivant** : affiche l'écran suivant
- 1 **Annuler** : annule les modifications apportées sur l'écran actuel et vous renvoie à l'écran de **Bienvenue**
- 1 **Terminer** : termine l'activité de configuration à l'aide des paramètres spécifiés
- 1 **Appliquer** : enregistre les modifications apportées sur l'écran actuel

Lancement d'un Assistant

L'USC affiche les assistants disponibles dans le volet gauche. Cliquez sur l'assistant que vous souhaitez lancer, puis suivez les instructions qui s'affichent dans le volet droit.

Flux des tâches de l'Assistant

Lorsque vous utilisez l'USC pour la première fois, vous devez exécuter l'assistant Paramètres utilisateur. Il n'est pas nécessaire d'exécuter de nouveau l'Assistant Paramètres utilisateur sauf si vous devez modifier les paramètres de langue, de clavier ou réseau.

Après avoir exécuté l'assistant Paramètres utilisateur, Dell vous recommande d'exécuter l'assistant Mise à jour de la plate-forme pour télécharger et appliquer des mises à jour. Veillez à exécuter l'assistant Mise à jour de la plate-forme régulièrement afin de vous assurer que votre système est à jour.

Ensuite, exécutez l'assistant Déploiement du SE et configurez le RAID si nécessaire.

Veillez à assurer la maintenance de votre système en exécutant des diagnostics régulièrement.

Accès à l'aide

Chaque écran de l'USC intègre un bouton **Aide** situé dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le bouton **Aide**  pour afficher l'aide de l'écran actuel.

Le fait de cliquer sur le bouton **Aide** de l'écran d'accueil permet d'afficher le fichier « *Lisez-moi* ».

Mise à jour de l'USC

Vous pouvez effectuer une mise à jour vers la dernière version d'USC à l'aide de l'assistant Mise à jour de la plate-forme. Dell recommande d'exécuter l'assistant Mise à jour de la plate-forme régulièrement pour accéder aux mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité. Pour plus d'informations, voir « [Mise à jour de la plateforme](#) ».

Désactivation de l'USC

Vous pouvez désactiver l'USC pour empêcher votre système d'y entrer au démarrage. Pour désactiver l'USC :

1. Appuyez sur <Ctrl><e> à l'invite au démarrage du système.

 **REMARQUE** : Vous devez appuyer sur <Ctrl><e> pendant les 5 secondes qui suivent l'apparition du message.

Le menu **Configuration du micrologiciel** s'affiche.

2. Dans le menu, naviguez vers **Services système**.
3. Sélectionnez **Désactiver les services système**.

4. Enregistrez vos modifications et quittez le menu **Configuration du micrologiciel**. Le système redémarre automatiquement.

Pour réactiver l'USC, répétez [étape 1](#) et [étape 2](#), puis sélectionnez **Activer les services système**.

Annulation d'une requête pour entrer dans les services système

Si l'USC entraîne le réamorçage du système de façon répétée, vous pouvez annuler une requête pour entrer dans les services système.

 **PRÉCAUTION** : Cette action annule toutes les tâches que l'USC est en train d'exécuter. Dell vous recommande fortement d'annuler la requête pour entrer dans les services système uniquement lorsque cela est absolument nécessaire.

1. Appuyez sur <Ctrl><e> à l'invite au démarrage du système.

 **REMARQUE** : Vous devez appuyer sur <Ctrl><e> pendant les 5 secondes qui suivent l'apparition du message.

Le menu **Configuration du micrologiciel** s'affiche.

2. Dans le menu, naviguez vers **Services système**.
 3. Sélectionnez **Annuler les services système**.
 4. Enregistrez vos modifications et quittez le menu **Configuration du micrologiciel**. Le système redémarre automatiquement.
-

Autres documents utiles

Outre ce *Guide d'utilisation*, vous pouvez trouver les guides suivants sur le site web du support de Dell (support.dell.com/manuals) ou sur le DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* :

- 1 Le *Guide d'utilisation Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6)* fournit des informations sur l'installation, la configuration et la maintenance d'Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) sur les systèmes gérés.
 - 1 Le *Guide d'utilisation Dell Systems Build and Update Utility* fournit les recommandations en matière de rationalisation de vos procédures de déploiement et de mise à jour pour les systèmes Dell .
 - 1 Le *Guide d'utilisation des progiciels Dell Update Package* fournit des informations sur l'obtention et l'utilisation des progiciels Dell Update Package (DUP) dans le cadre de la stratégie de mise à jour de votre système.
 - 1 Livres blancs disponibles sur le site support.dell.com.
-

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Mise à jour de la plateforme

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

- [Étape 1 : Lancement de l'Assistant Mise à jour de la plateforme](#)
- [Étape 2 : Sélection de la méthode de téléchargement](#)
- [Étape 3 : Sélection et application des mises à jour](#)
- [Restauration des versions précédentes du BIOS et du micrologiciel](#)
- [Mise à jour des périphériques qui affectent les paramètres du module de plateforme approuvé](#)

Utilisez l'Assistant Mise à jour de la plateforme pour afficher une liste des mises à jour disponibles pour votre système. Après avoir sélectionné les mises à jour que vous souhaitez appliquer, Unified Server Configurator (USC) les télécharge et les applique.

 **REMARQUE** : Pour garantir des performances système optimales et éviter des problèmes inhérents au système, Dell vous recommande de télécharger et d'appliquer les mises à jour régulièrement.

L'Assistant Mise à jour de la plateforme nécessite l'accès au serveur Dell File Transfer Protocol (FTP) (<ftp.dell.com>). Votre administrateur système peut également placer les mises à jour sur un périphérique USB local. Contactez votre administrateur système pour connaître la méthode préférée d'accès aux mises à jour au sein de votre compagnie. Pour plus d'informations, voir « [Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme](#) ».

 **REMARQUE** : Si vous n'utilisez pas de réseau DHCP, vous devez configurer la carte réseau à l'aide de l'Assistant Paramètres utilisateur d'USC avant d'accéder aux mises à jour. Voir « [Étape 1 : Lancement de l'Assistant Paramètres utilisateur](#) » dans la section « [Configuration de l'USC](#) ».

Étape 1 : Lancement de l'Assistant Mise à jour de la plateforme

1. Démarrez l'USC en amorçant le système et en appuyant sur la touche <F10> dans les 10 secondes qui suivent l'affichage du logo Dell.
2. Cliquez sur **Mise à jour de la plateforme** dans le volet de gauche.
3. Cliquez sur **Lancer la mise à jour de la plateforme** dans le volet de droite.

Étape 2 : Sélection de la méthode de téléchargement

Vous pouvez télécharger les mises à jour sur le serveur FTP de Dell (<ftp.dell.com>) à l'aide de l'Assistant Mise à jour de la plateforme ou à partir d'un périphérique USB local.

 **REMARQUE** : Les zones de texte et les menus déroulants sous **Serveur FTP** et **Périphérique USB** ne sont activés que lorsque vous avez coché la case **Serveur FTP** ou **Périphérique USB** correspondante.

1. Sélectionnez **Serveur FTP** ou **Périphérique USB**.

Serveur FTP

Sélectionnez **Serveur FTP** pour télécharger les mises à jour sur le serveur FTP de Dell à l'aide de l'Assistant Mise à jour de la plateforme. Entrez les informations appropriées conformément à la méthode que vous utilisez pour accéder au serveur FTP. Vous devez entrer <ftp.dell.com> dans le champ **Adresse**.

 **REMARQUE** : Si vous utilisez un pare-feu, vous devez le configurer pour permettre le trafic FTP sortant sur le port 21. Le pare-feu doit être également configuré pour accepter le trafic de réponse FTP entrant.

Pour télécharger les mises à jour via un serveur proxy pour accéder au site <ftp.dell.com>, vous devez spécifier :

- **le serveur proxy** : le nom d'hôte du serveur ou l'adresse IP du serveur proxy ;
- **le port proxy** : le numéro de port du serveur proxy ;
- **le type de proxy** : le type de serveur proxy ;
- **le nom d'utilisateur proxy** : le nom d'utilisateur requis en vue de l'authentification sur le serveur proxy ;
- **le mot de passe proxy** : le mot de passe requis en vue de l'authentification sur le serveur proxy.

Périphérique USB

Sélectionnez **Périphérique USB** si vous accédez aux mises à jour à partir d'un périphérique USB local. Sélectionnez le périphérique USB approprié dans le menu déroulant **Périphérique USB**. Pour plus d'informations, voir « [Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme](#) ».

 **REMARQUE** : Pour accéder aux mises à jour sur un périphérique USB, ce dernier doit être connecté à votre système avant de lancer l'USC. Voir « [Configuration d'un périphérique USB local pour les mises à jour de plate-forme](#) » pour plus d'informations sur la configuration d'un périphérique USB dédié aux mises à jour.

2. Cliquez sur **Suivant**.

Étape 3 : Sélection et application des mises à jour

L'écran **Sélectionner les mises à jour** affiche la liste des mises à jour disponibles.

1. Cochez la case correspondant à chaque mise à jour que vous souhaitez appliquer au système. Les composants pour lesquels une mise à jour plus récente est disponible sont sélectionnés par défaut.

Si vous souhaitez comparer la version de la mise à jour à celle actuellement installée sur le système, comparez ces versions dans les champs **Actuel** et **Disponible**.

 **REMARQUE** : Trois points de suspension (...) apparaissant à la fin du champ affiché indiquent que la valeur complète n'est pas affichée. Pour afficher des informations plus détaillées, sélectionnez le champ ; les informations apparaissent alors sous le rapport de comparaison.

- 1 **Composant** : affiche les mises à jour disponibles. Cochez la case correspondant à chaque mise à jour que vous souhaitez appliquer.
- 1 **Actuel** : affiche la version du composant actuellement installée sur le système.
- 1 **Disponible** : affiche la version de la mise à jour disponible.

- 1 Cliquez sur **Appliquer**.

 **REMARQUE** : Le système redémarre une fois le processus de mise à jour terminé. Lorsque vous appliquez plusieurs mises à jour, un réamorçage du système peut être requis entre les différentes mises à jour. Dans ce cas, le système s'amorce directement sur l'USC et continue le processus de mise à jour. Aucune action n'est requise de votre part lorsque le système redémarre pour terminer le processus de mise à jour.

 **REMARQUE** : Si la mise à jour du micrologiciel iDRAC est interrompue pour une raison quelconque, il se peut que vous deviez patienter jusqu'à 30 minutes avant de pouvoir tenter d'exécuter une autre mise à jour du micrologiciel.

Restauration des versions précédentes du BIOS et du micrologiciel

L'USC vous permet de restaurer une version précédemment installée du BIOS ou du micrologiciel. Dell vous recommande d'utiliser cette fonctionnalité si vous rencontrez un problème sur la version actuellement installée et souhaitez rétablir la version précédemment installée.

 **REMARQUE** : Seuls le BIOS et le micrologiciel peuvent être restaurés. Les versions précédentes de l'USC, de l'application Dell Diagnostics et des pilotes requis en vue de l'installation du système d'exploitation (SE) ne peuvent pas être restaurées.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez utilisé la fonctionnalité de mise à jour de l'USC pour mettre à jour le BIOS et le micrologiciel, ou si vous avez mis à jour le BIOS ou le micrologiciel du système à l'aide d'un progiciel Dell Update Package post-SE. Si vous avez utilisé d'autres méthodes de mise à jour, cette fonctionnalité n'est pas disponible.

 **REMARQUE** : Le micrologiciel du bloc d'alimentation ne prend pas en charge la création d'une image de restauration s'il est mis à jour à l'aide d'un progiciel Dell Update Package post-SE.

 **REMARQUE** : Si vous avez mis à jour le BIOS ou le micrologiciel de votre système à une seule reprise uniquement, la fonctionnalité de restauration offre l'option de rétablir les images du BIOS ou du micrologiciel installées à l'usine. Si vous avez mis à jour votre BIOS ou micrologiciel à plusieurs reprises, les images installées à l'usine sont remplacées et vous n'avez plus la possibilité de les rétablir.

Étape 1 : Lancement de l'assistant Restauration

1. Amorcez votre système pour lancer l'USC. Lorsque le logo Dell s'affiche, appuyez sur la touche <F10> dans les 10 secondes qui suivent.
2. Cliquez sur **Mise à jour de la plateforme** dans le volet de gauche.
3. Cliquez sur **Lancer la mise à jour de la restauration** dans le volet de droite.

Étape 2 : Sélection et application des restaurations

L'écran **Sélectionner les restaurations** affiche la liste des images de restauration disponibles.

1. Cochez la case correspondant à chaque image de restauration que vous souhaitez appliquer au système.

Pour comparer la version de l'image de restauration à celle actuellement installée sur le système, comparez ces versions dans les champs **Actuel** et **Précédent**.

 **REMARQUE** : Trois points de suspension (...) apparaissant à la fin du champ affiché indiquent que la valeur complète n'est pas affichée. Pour afficher des informations plus détaillées, sélectionnez le champ ; les informations apparaissent alors sous le rapport de comparaison.

- 1 **Composant** : affiche les mises à jour disponibles ; cochez la case correspondant à chaque mise à jour que vous souhaitez appliquer.
- 1 **Actuel** : affiche la version du composant actuellement installée sur le système.
- 1 **Précédent** : affiche la version de l'image de restauration.

1 Cliquez sur **Appliquer**.

 **REMARQUE** : Le système redémarre une fois le processus de mise à jour terminé. Lorsque vous appliquez plusieurs mises à jour, un réamorçage du système peut être requis entre les différentes mises à jour. Dans ce cas, le système s'amorce directement sur l'USC et continue le processus de mise à jour. Aucune action n'est requise de votre part lorsque le système redémarre pour terminer le processus de mise à jour.

Mise à jour des périphériques qui affectent les paramètres du module de plateforme approuvé

Si la protection BitLocker est activée sur votre système, la mise à jour de certains composants vous oblige à entrer un mot de passe de récupération ou à insérer un lecteur Flash USB contenant une clé de récupération lors du prochain démarrage système. Cette situation se produit uniquement si le paramètre de sécurité TPM (Trusted Platform Module [Module de plateforme approuvé]) est défini sur **Activé avec les mesures de prédémarrage**.

 **REMARQUE** : Pour plus d'informations sur la façon de définir les paramètres TPM, consultez le *Guide d'utilisation du BIOS* disponible à l'adresse support.dell.com/manuals.

Lorsque l'USC détecte que la sécurité TPM est définie sur **Activé avec les mesures de prédémarrage**, un message d'avertissement indiquant que certaines mises à jour nécessitent le mot de passe de récupération ou le lecteur Flash USB avec la clé de récupération s'affiche. Le message d'avertissement indique également quels composants affectent la protection BitLocker.

Vous pouvez choisir de ne pas mettre à jour ou de ne pas restaurer ces composants en naviguant vers l'écran **Sélectionner les mises à jour** et en décochant les cases correspondant aux composants.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Dell™ Unified Server Guide d' utilisation de Configurator

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans le présent texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Server* sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; *Red Hat*, *Red Hat Linux* et *Red Hat Enterprise Linux* sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; *SUSE* est une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

Avril 2009 Rév. A01

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Configuration de l'USC

Dell™ Unified Server Guide d'utilisation de Configurator

- [Étape 1 : Lancement de l'Assistant Paramètres utilisateur](#)
- [Étape 2 : Sélection de la langue et du type de clavier](#)
- [Étape 3 : Sélectionner les paramètres réseau](#)

L'Assistant Paramètres utilisateur vous permet de spécifier les paramètres de langue, de disposition du clavier et de réseau pour Unified Server Configurator (USC).

 **REMARQUE** : Les paramètres utilisateur s'appliquent uniquement à l'USC et non au système ou à toute autre application s'exécutant sur le système.

Étape 1 : Lancement de l'Assistant Paramètres utilisateur

1. Démarrez l'USC en amorçant le système et en appuyant sur la touche <F10> dans les 10 secondes qui suivent l'affichage du logo Dell.
 2. Cliquez sur **Paramètres** dans le volet gauche.
-

Étape 2 : Sélection de la langue et du type de clavier

 **REMARQUE** : Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour accéder à toutes les options des menus déroulants **Langue** et **Type de clavier**.

1. Sélectionnez la langue de l'USC dans le menu déroulant **Langue**.
 2. Sélectionnez le type de clavier à utiliser avec l'USC dans le menu déroulant **Clavier**.
 3. Cliquez sur **Terminer**.
-

Étape 3 : Sélectionner les paramètres réseau

1. Utilisez le menu déroulant **NIC** pour sélectionner la carte réseau que vous souhaitez configurer sur votre système.
2. Utilisez le menu déroulant **Source d'adresse IP** pour déterminer si vous obtiendrez une adresse IP à partir d'un serveur DHCP ou d'une adresse IP statique.

DHCP

- a. Sélectionnez **DHCP** pour obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP.
- b. Cliquez sur **Terminer**. Cette action applique les paramètres que vous avez spécifiés et vous renvoie à l'écran de **Bienvenue** de l'USC.

Adresse IP statique

- a. Sélectionnez **Adresse IP statique** si vous utilisez une adresse IP statique.
 - b. Spécifiez les propriétés d'adresse IP suivantes. Si vous ne disposez pas de ces informations, adressez-vous à votre administrateur de réseau.
 - o Adresse IP
 - o Masque de sous-réseau
 - o Passerelle par défaut
 - o Adresse DNS
 - c. Cliquez sur **Terminer**. Cette action applique les paramètres que vous avez spécifiés et vous renvoie à l'écran de **Bienvenue** de l'USC.
-

[Retour à la page du sommaire](#)