

# OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager, Version 1.1

Installationsanleitung

## Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

- ⓘ ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
- ⚠ VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
- ⚠ WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

**Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.** Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

# Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 Einführung</b> .....  | <b>4</b> |
| Voraussetzungen.....   | 4        |
| vROPS-Support-Matrix.....  | 4        |
| <b>2 Konfigurieren von OMIVV</b> .....   | <b>5</b> |
| <b>3 Installieren von oder Aktualisieren auf OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager v1.1</b> ..... | <b>6</b> |
| Hinzufügen einer OMIVV-Instanz .....   | 7        |
| Entfernen von OMIVV-Instanzen.....   | 8        |
| <b>4 Fehlerbehebung</b> .....  | <b>9</b> |

# Einführung

Mit dem OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager können Sie den Funktionszustand überwachen und wichtige Kennzahlen der Dell EMC PowerEdge Server und Gehäuse analysieren, die von OpenManage Integration für VMware vCenter (OMIVV), Version 4.0 oder höher, verwaltet werden.

Themen:

- [Voraussetzungen](#)
- [vROPS-Support-Matrix](#)

## Voraussetzungen

Nachstehend werden die Anforderungen für die Installation von OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager beschrieben:

- Stellen Sie sicher, dass Sie VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Version 6.3 oder höher installieren.
- OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager erfordert die Installation von OMIVV.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über eine OMIVV-Lizenz zur Verwaltung der Dell EMC Hosts verfügen. Weitere Informationen über die OMIVV-Lizenz finden Sie unter *OpenManage Integration for VMware vCenter Quick Installation Guide for vSphere Web Client (Schnellinstallationshandbuch für OpenManage Integration für VMware vCenter für vSphere Web Client)*.
- Stellen Sie sicher, dass die vROPS-Konfiguration auf „Extragroß“ (6,5 und höher) oder „Groß“ (6,3 und 6,4 ) eingestellt ist, wenn mehr als 500 Server verwaltet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Hosts Bestandteil des Verbindungsprofils von Dell EMC OMIVV sind, um sie mit dem Dell EMC Management Pack verwalten zu können.
- Dell EMC empfiehlt die Verwendung der iDRAC-Firmware-Version 2.40.40.40 oder höher für eine präzise Verwaltung und Überwachung der Server.

## vROPS-Support-Matrix

| vROPS | Stratus | OMIVV | PowerEdge-Server-Generation |
|-------|---------|-------|-----------------------------|
| 6.3   | 1.1     | 4.0   | 12, 13                      |
| 6.4   |         |       |                             |
| 6.5   |         | 4.1   | 12,13,14                    |
| 6.6   |         |       |                             |

## Konfigurieren von OMIVV

Die erweiterte Überwachungsunterstützung muss in OMIVV aktiviert sein, um mit vROPS zu konfigurieren.  
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die erweiterte Überwachungsunterstützung zu aktivieren:

- 1 Um die OMIVV-Administrationskonsole zu starten, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **https:\\<Appliance IP> oder <Appliance Hostname>** ein.
- 2 Geben Sie das Kennwort in das Feld **Login (Anmeldung)** ein.
- 3 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **APPLIANCE MANAGEMENT (APPLIANCE-VERWALTUNG)** und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **EXTENDED MONITORING (ERWEITERTE ÜBERWACHUNG)**.
- 4 Klicken Sie im Abschnitt **EXTENDED MONITORING (ERWEITERTE ÜBERWACHUNG)** auf **Edit (Bearbeiten)** und anschließend auf **Enable (Aktivieren)** oder **Disable (Deaktivieren)**, um die erweiterte Überwachungsunterstützung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die erweiterte Überwachungsunterstützung ist standardmäßig deaktiviert.

# Installieren von oder Aktualisieren auf OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager v1.1

Führen Sie folgende Schritte durch, um OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager v1.1 zu installieren:

- 1 Rufen Sie die Website [Dell.com/Support/Home](https://Dell.com/Support/Home) auf.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt **Aus allen Produkten auswählen** auf **Software und Sicherheit**.
- 3 Klicken Sie im Gruppenfeld **Software und Sicherheit** auf **Virtualisierungslösungen**.
- 4 Klicken Sie zum Herunterladen des Produkts auf die benötigte Produktversion.  
Die Seite **Product Support (Produkt-Support)** wird angezeigt.
- 5 Laden Sie die selbstextrahierende `.exe`-Datei, die aus den Versionshinweisen und der `.pak`-Datei des OpenManage Management Packs besteht, von der Support-Website herunter.
- 6 Extrahieren Sie die Datei `.exe`.
- 7 Öffnen Sie die **vRealize Operations Manager**-Konsole unter **https://<IP Hostname oder FQDN>**.
- 8 Klicken Sie im linken Fensterbereich von **vRealize Operations Manager** auf **Verwaltung > Lösungen**.
- 9 Klicken Sie unter der Registerkarte **Solutions (Lösungen)** auf **+**.  
Die Seite **Add Solution (Lösung hinzufügen)** wird angezeigt.
- 10 Klicken Sie auf **Browse (Durchsuchen)**, um zum Speicherort der `.pak`-Datei zu navigieren.
- 11 Wählen Sie die `.pak`-Datei **OpenManageAdapter** aus.
- 12 Klicken Sie auf **Hochladen**.
- 13 Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.  
Die **Dell Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)** wird angezeigt.
- 14 Wählen Sie **To accept the terms of agreement (Zum Akzeptieren der Bedingungen der Lizenzvereinbarung)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 15 Klicken Sie auf **Fertigstellen**.  
Das **OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager** wird nun in der Registerkarte **Lösungen** von **vRealize Operations Manager** angezeigt.

- ① **ANMERKUNG:** Die Lösungs-UI kann möglicherweise für einige Zeit (ca. eine Minute) einfrieren, bis die Installation von Management Pack abgeschlossen ist.
- ① **ANMERKUNG:** Wenn Sie ein Upgrade auf OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager der Version 1.1 von 1.0 durchführen, müssen Sie für jede Adapter-Instanz in der Registerkarte **Lösungsdetails** auf **Erfassung beenden > Erfassung starten** klicken.
- ① **ANMERKUNG:** Nach dem Installieren oder Aktualisieren müssen Sie sich erneut in OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager anmelden, um das Dell Dashboard und die an Dell angepassten Symbole anzuzeigen.

Themen:

- [Hinzufügen einer OMIVV-Instanz](#)

# Hinzufügen einer OMIVV-Instanz

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Adapterinstanz hinzufügen, indem Sie entweder den Host-Namen oder FQDN oder die IP-Adresse und die entsprechenden Anmeldeinformationen von OMIVV und vROPS angeben.

Um eine Adapterinstanz hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1 Starten Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche von **vRealize Operations Manager**.
- 2 Melden Sie sich als Administrator an.
- 3 Klicken Sie auf **Administration (Verwaltung) → Solutions (Lösungen)**.  
Der Bildschirm **Manage Solutions (Lösungen verwalten)** wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager** aus und klicken Sie auf **Konfigurieren**.
- 5 Führen Sie auf dem Bildschirm **Lösung verwalten – OpenManage vRealize Operations Management Pack** die folgenden Schritte durch:
  - a Instanzeinstellungen:
    - 1 Geben Sie in das Feld **Anzeigename** einen Namen für den Adapter ein.
    - 2 Geben Sie im Feld **Description (Beschreibung)** eine Beschreibung ein.
  - b Grundeinstellungen:
    - 1 Geben Sie den Host-Namen oder FQDN oder die IP-Adresse der OMIVV-Instanzen ein.
    - 2 Um Anmeldeinformationen hinzuzufügen, klicken Sie auf **+**.
    - 3 Geben Sie die entsprechenden Administratoranmeldedaten (Standardbenutzername) für die Authentifizierung mit OMIVV zusammen mit Einzelheiten eines Benutzers von vROPS an.

**ANMERKUNG:** Sie müssen über Administratorrechte für vROPS verfügen.

- 4 Auf **OK** klicken.
- 5 Um die eingegebenen Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie auf **Test Connection (Verbindung testen)**.

**ANMERKUNG:**

Stellen Sie sicher, dass die erweiterte Überwachung aktiviert ist. Andernfalls wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: **Unable to establish a valid connection to the target system. Extended Monitoring is disabled. Enable Extended Monitoring in OMIVV admin portal (Gültige Verbindung zum Zielsystem kann nicht hergestellt werden. Erweiterte Überwachung ist deaktiviert. Aktivieren Sie die erweiterte Überwachung im OMIVV-Adminportal)**. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren mit OMIVV](#).

- c Erweiterte Einstellungen:
  - 1 Erweitern Sie **Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)** und wählen Sie einen Sammler aus der Liste aus.
  - 2 Es wird empfohlen, dass Sie den Wert als **Wahr** festlegen, um die automatische Ermittlung zu verwenden.
  - 3 Klicken Sie auf **Save Settings (Einstellungen speichern)**.
  - 4 Klicken Sie auf **Schließen**.

OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager beginnt, Daten aus der OMIVV-Serverinstanz zu sammeln.

**ANMERKUNG:**

Nach dem Hinzufügen der OMIVV-Instanz werden die Daten und Warnungen für den Server und das Gehäuse nach drei Datenerfassungszyklen aufgefüllt. Standardmäßig wird der Datenerfassungszyklus alle 5 Minuten ausgeführt.

**ANMERKUNG:**

Die vROPS-Anmeldeinformationen sind erforderlich, um die Beziehung zwischen physischen Servern und ESXi-Hosts herzustellen.

**ANMERKUNG:**

Wenn Sie ungültige Anmeldeinformationen für vROPS eingeben, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: **Unable to establish a valid connection to the target system. Check that vROPS credentials are correct or not (Gültige Verbindung zum Zielsystem kann nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie, ob die vROPS-Anmeldeinformationen gültig sind).**

- 6 Gehen Sie zu **Homepage** und wählen Sie über das Drop-Down-Menü **Dashboard-Liste** für die ältere Version von vROPS (Version 6.5 oder früher) **OpenManage-Dashboards** aus. Für vROPS 6.6 gehen Sie zu **Dashboard** zur Anzeige der **OpenManage-Dashboards**. Die OpenManage Dashboards werden nun angezeigt.

**ANMERKUNG:**

Wenn die OMIVV IP-Adresse geändert wurde, aktualisieren Sie die IP-Adresse im Assistenten **Manage Solution (Lösung verwalten)**.

**ANMERKUNG:**

Wenn Sie die vorhandene OMIVV-Instanz durch eine andere OMIVV ersetzen möchten, löschen Sie die vorhandene OMIVV-Instanz und konfigurieren Sie sie anschließend mit der neuen OMIVV-Instanz.

## Entfernen von OMIVV-Instanzen

- 1 Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche von **vRealize Operations Manager**.
- 2 Melden Sie sich als Administrator an.
- 3 Klicken Sie auf **Administration (Verwaltung) → Solutions (Lösungen)**.  
Der Bildschirm **Lösungen verwalten** wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Management Pack Solution (Management Pack-Lösung)**.
- 5 Wählen Sie **OpenManage vRealize Operations Management Pack** aus und klicken Sie dann auf **Konfigurieren**.  
Die Liste der Adapterinstanzen wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie eine erforderliche Instanz aus und klicken Sie dann auf **Delete (Löschen)**.

**ANMERKUNG:**

Sie können die erweiterte Überwachung in OMIVV deaktivieren, nachdem Sie die Instanz(en) gelöscht haben.

**ANMERKUNG:** Der Löschvorgang dauert je nach Anzahl der Server und der durch OMIVV verwalteten Gehäuse gegebenenfalls einige Minuten.

## Fehlerbehebung

- Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager der Version 1.1 werden mir nicht alle Metriken für die HDD-Ressource angezeigt.
  - Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager der Version 1.1 müssen Sie für eine Adapterinstanz die **Erfassung beenden** und **starten**, um die richtigen HDD-Metriken wiederzugeben. Bei mehreren Instanzen muss die gleiche Aufgabe für alle Adapter-Instanzen durchgeführt werden.
- Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager der Version 1.1 werden mir keine historischen Daten für HDDs angezeigt.
  - Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager der Version 1.1 sind keine historischen Daten für HDDs verfügbar. Dies ist ein erwartetes Verhalten, mit dem aktuellen Upgrade werden HDD- und SSD-Daten vom Adapter separat angeboten. Historische Daten sind nur für die SSDs verfügbar. HDD-Metriken werden seit der Aktualisierung des Zeit-Adapters neu bestückt.
- Nach der Erstellung und Konfiguration einer neuen Adapter-Instanz werden mir die Firmware-Metriken nicht mehr angezeigt.
  - Firmware-Metriken werden nicht erfasst, wenn der Firmware-Katalog gerade aktualisiert wird. Sie müssen die Bestandsaufnahme in OMIVV erneut ausführen und die Metriken nach dem nächsten Erfassungszyklus überprüfen.
- Nach dem Löschen der Adapter-Instanzen werden mir noch die Ressourcen in unbekanntem Zustand angezeigt.
  - Wenn Sie die konfigurierte Adapter-Instanz löschen, können in der Bestandsaufnahme-Ansicht die älteren Instanzen von Servern und Gehäuse als unbekannter Zustand aufgelistet werden; löschen Sie diese Komponenten aus der Bestandsaufnahme-Explorer-Seite.
- Ich habe eine Adapter-Instanz gelöscht, eine neue erstellt und mit demselben OMIVV konfiguriert. Jetzt sind die Widgets nicht bestückt.
  - Bearbeiten Sie zur Bestückung der Daten die Widgets im Dashboard und speichern Sie sie, ohne Änderungen vorzunehmen.