

# Microsoft System Center Operations Manager 向け Dell Client Management Pack バージョン 6.3 インストールガイド



## メモ、注意、警告

① | **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ | **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2008 - 2019 Dell Inc. その関連会社。不許複製・禁無断転載。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

<b>1 Dell Client Management Pack 6.3 の概要</b> .....	<b>4</b>
本書で使用される用語.....	4
前提条件.....	4
管理システム要件.....	4
管理下システム要件.....	4
Management Pack の内容.....	5
<b>2 Dell Client Management Pack 6.3 のインストール</b> .....	<b>6</b>
Dell Client Management Pack のインストール.....	6
Dell Client Management Pack のインポート.....	6
以前の Management Pack からのアップグレード.....	7
Dell Client Management Pack バージョン 6.2 からのアップグレード.....	7
バージョン 5.1 以前のバージョンからのアップグレード.....	7
Management Pack の削除.....	7
<b>3 Dell Client Management Pack 6.3 のセキュリティに関する注意事項</b> .....	<b>8</b>

# Dell Client Management Pack 6.3 の概要

本ガイドでは、Dell Client Management Pack バージョン 6.3 のインストール、設定、使用方法について説明します。

Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2、Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center 2016 - Operations Manager 環境と Dell Client Management Pack バージョン 6.3 を統合すると、デルのデバイスを管理および監視し、可用性を確保できるようになります。

**△ 注意:** データの破損、損失、あるいはその両方を避けるため、本書に記載されている手順は、Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2、Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center 2016 - Operations Manager の使用に関して適切な知識と経験をお持ちのユーザーのみが実行するようにしてください。

**① メモ:** Dell Command | Monitor は、これまで Dell OpenManage Client Instrumentation ( OMCI ) と呼ばれていましたが、OMCI バージョン 8.2.1 以降、OMCI は Dell Command | Monitor にブランド変更されます。

インストール ガイドおよびリリース ノートのファイルは、自己解凍型実行ファイルの Dell\_Client\_Management\_Pack\_v6.3\_Axx.exe ( xx は Dell Client Management Pack のリリース番号 ) にパッケージされています。この実行ファイルは、[dell.com/support](http://dell.com/support) からダウンロードできます。

Management Pack のリリース ノートには、既知の問題に関する情報に加え、ソフトウェアおよび管理サーバーの要件に関する最新情報も記載されています。リリースノートは、[dell.com/support/home](http://dell.com/support/home) の Systems Management マニュアルページにもあります。

トピック :

- [本書で使用される用語](#)
- [前提条件](#)
- [Management Pack の内容](#)

## 本書で使用される用語

本書では次の用語が使用されています。

OpsMgr : 特に指定のない限り、Microsoft System Center 2016 - Operations Manager、Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 Operations Manager、Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 を指します。

## 前提条件

本項では、Dell Client Management Pack をインストールおよび使用するための要件を一覧にして示します。

## 管理システム要件

- OpsMgr 2012 R2、OpsMgr 2012 SP1、OpsMgr 2016、OpsMgr 2007 R2

## 管理下システム要件

- デルのすべての管理対象システムに、Dell Command | Monitor バージョン 9.0 以降または OMCI バージョン 8.1 以降がインストールされていること。管理対象システムに Dell Command | Monitor をインストールする方法の詳細については、『*Dell Command | Monitor* インストール ガイド』 ([dell.com/support/home](http://dell.com/support/home)) を参照してください。

- すべての管理対象システムに、管理システムとの通信の送受信が可能な、有効かつ完全な修飾ドメイン名 ( FQDN ) があることを確認してください。
- Management Pack の全機能セットが動作できるように、OpsMgr Management Server Action アカウントがデルのすべての管理対象システムに対するシステム管理者権限を持っていることを確認してください。
- 本リリースの Dell Client Management Pack でサポートされている最低バージョンは OMCI バージョン 8.1 です

① **メモ:** デルでは、Dell Command | Monitor の最新バージョンをインストールすることを推奨しています。Dell Command | Monitor の最新バージョンは、[dell.com/support](https://dell.com/support) からダウンロードできます。

## Management Pack の内容

Dell Client Management Pack バージョン 6.3 ( `Dell.WindowsClient.mp` ) は、Base Folder Utility を含むスタンドアロン管理パックです。自己解凍型実行ファイル ( `Dell_Client_Management_Pack_v6.3_Axx.exe` ) にパッケージ化され、次のファイルを含んでいます。

- `Dell.WindowsClient.mp` - Dell Client Management Pack 6.3
- `Dell.Connections.HardwareLibrary.mp` - Base Folder Utility 4.0
- `DellMPv6.3_Client_Readme.txt` - リリース ノート
- `DellMPv6.3_Client_IG.pdf` - インストール ガイド

# Dell Client Management Pack 6.3 のインストール

本項では、Dell Client Management Pack のインストール、インポート、アップグレード、削除の方法について説明します。

トピック：

- Dell Client Management Pack のインストール
- Dell Client Management Pack のインポート
- 以前の Management Pack からのアップグレード
- Management Pack の削除

## Dell Client Management Pack のインストール

Dell Client Management Pack をインストールするには、次の手順を実行します。

- 1 **dell.com/support** から、自己解凍式実行ファイルの **Dell\_Client\_Management\_Pack\_v6.3\_Axx.exe** ( xx は Dell Client Management Pack のリリース番号 ) を管理システムの該当ディレクトリーにコピーします。
- 2 管理パックを OpsMgr コンソールにインポートします。詳細については、「[Dell Client Management Pack のインポート](#)」を参照してください。

## Dell Client Management Pack のインポート

① **メモ:** Client Management Pack をインポートする前に、**Base Folder Utility** ( **Dell.Connections.HardwareLibrary.mp** ) をインポートします。

Client Management Pack をインポートするには、次の手順を実行します。

- 1 Dell Client Management Pack を解凍するには、**Dell\_Client\_Management\_Pack\_v6.3\_Axx.exe** ファイルを実行します。  
デフォルトの場所は、**C:\Dell Management Packs\Client Management Pack\6.3** です。
- 2 **OpsMgr** コンソールを起動します。
- 3 ナビゲーションペインで **管理** をクリックします。
- 4 **管理** ツリーを展開し、**Management Pack** を右クリックして、**Management Pack のインポート** をクリックします。
- 5 **追加** をクリックして、**ディスクから追加** を選択します。
- 6 **オンラインカタログ接続** で **いいえ** をクリックします。
- 7 管理パックを解凍した場所を入力、または参照します。
- 8 Dell Client Management Pack ( **Dell.WindowsClient.mp** ) と Base Folder Utility 4.0 ( **Dell.Connections.HardwareLibrary.mp** ) を選択して、**開く** をクリックします。  
**Management Pack のインポート** 画面が表示され、選択した Management Pack またはユーティリティがその中の **インポートリスト** に示されます。
- 9 **インストール** をクリックして管理パックをインポートします。
- 10 Management Pack のインポートが完了したら、**閉じる** をクリックします。

# 以前の Management Pack からのアップグレード

## Dell Client Management Pack バージョン 6.2 からのアップグレード

Dell Client Management Pack バージョン 6.2 からアップグレードするには、Management Pack バージョン 6.3 をインポートします。Dell Client Management Pack バージョン 6.3 をインポートするには、「[Dell Client Management Pack のインポート](#)」の手順に従ってください。

## バージョン 5.1 以前のバージョンからのアップグレード

Dell Client Management Pack バージョン 5.1 以前からバージョン 6.3 へのアップグレードはサポートされていません。

## Management Pack の削除

**△ 注意:** Management Pack の削除は、一部のユーザー役割の範囲に影響する可能性があります。

**① メモ:** Dell Client Management Pack を削除してから、Dell Base Hardware Library を削除するようにしてください。これは、Management Pack が Dell Base Hardware Library に依存しているためです。

Management Pack またはユーティリティを削除するには、次の手順を実行します。

- 1 **OpsMgr** コンソールを起動します。
- 2 ナビゲーションペインで **管理** をクリックします。
- 3 **管理** を展開し、**Management Pack** をクリックします。
- 4 **Management Pack** ペインで **Dell Client Management Pack** を選択します。
- 5 **Dell Client Management Pack** を右クリックし、**削除** をクリックします。
- 6 **Dell Base Hardware Library** を右クリックし、**削除** をクリックします。

Management Pack またはユーティリティの削除を完了したら、**OpsMgr** コンソールを再起動します。

**① メモ:** Dell Server Management Pack Suite などの他の Dell Management Pack Suite がシステムにインストールされている場合、OpsMgr は Dell Base Hardware Library を削除しません。

# Dell Client Management Pack 6.3 のセキュリティに関する注意事項

**Operations Console** アクセス特権は、OpsMgr によって内部処理されます。これは、OpsMgr コンソールの **管理セキュリティ** 機能にある **ユーザー役割** オプションを使用してセットアップできます。実行できる処置は、ユーザー役割のプロファイルによって決定されます。

セキュリティに関する注意事項については、[technet.microsoft.com](http://technet.microsoft.com) にある Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2、Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center 2016 - Operations Manager の各マニュアルを参照してください。