

Dell Storage vSphere Client Plugin バージョン 6.0 リリースノート

現在のバージョン : 6.0
リリース日 : 2021-01

トピック :

- [変更履歴](#)
- [ソフトウェア要件](#)
- [新機能と機能強化](#)
- [既知の問題](#)
- [使用上の制約](#)
- [インストール手順](#)
- [関連する出版物](#)
- [デルへのお問い合わせ](#)
- [著作権](#)

本書では、Dell Storage vSphere Client Plugin バージョン 6.0 の新機能と機能強化、および既知の問題について説明しています。

変更履歴

リビジョン	日付	説明
A	2020年3月	イニシャルリリース
B	2020年4月	VMware vCenter Server のサポートを明確化
C	2020年6月	サポート対象の VMware バージョンを更新
D	2021年1月	サポート対象のソフトウェアのバージョンを更新

ソフトウェア要件

Dell Storage vSphere Client Plugin は、次の表に記載されている製品と互換性があります。


製品	バージョン
Dell Storage Manager	2018 R1、2019 R1、2020 R1
Storage Center	7.2.x、7.3.x、7.4.x
VMware ESXi	6.5、6.7、7.0
VMware vCenter Server (vCSA)	6.5、6.7、7.0

注: Microsoft Windows vCenter Server はサポートされていません。

新機能と機能強化

Dell Storage vSphere Client Plugin のバージョン 6.0 では、次の新機能が提供されます。

- VMware ESXi バージョン 7.0 のサポート
- VMware vCenter Server バージョン 7.0 のサポート
- VMware vCenter Server HTML5 Web インターフェイスのサポート
- Dell Storage Manager 2020 R1 のサポート

 **メモ:** Dell Storage vSphere Client Plugin v6.0 でのみ、VMware vCenter Server HTML5 Web インターフェイスがサポートされます。

既知の問題

このリリースでは、次の問題が発生しています。

問題	説明
DSVCP-514	<p>vSphere Client Plugin では、クラスター マッピングを使用してマッピングされたボリュームを削除できません。</p> <p>回避策: Dell Storage Manager のマッピング解除オプションを使用して、クラスターまたは共有ボリュームを削除します。</p>
VSWP-341	<p>プラグインを登録解除された後でも、[ホーム] ページに Dell アイコンが表示されます。</p> <p>Windows での回避策:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vCenter シングル サインオンの管理者アカウントで、vSphere Web Client にログインします。 2. [管理] > [導入] > [システム構成] の順に選択します。 3. [サービス] をクリックして、vCenter Server システム内のすべてのサービスのリストを表示させます。 4. 特定ノードのサービスを表示させるには、[ノード] をクリックして対象のノードを選択し、[関連オブジェクト] タブをクリックします。 5. 再起動する [vSphere Web Client サービス] を右クリックし、[再起動] を選択します。 <p>Linux での回避策:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PuTTY を介して vCenter Server にログインします。 2. root フォルダーに移動します。 3. 次のコマンドを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> a. <code>service-control --stop vsphere-client</code> b. <code>service-control --start vsphere-client</code>

使用上の制約

次の機能は、vSphere Client Plugin v6.0 ではサポートされていません。

- Raw デバイス マッピング (RDM)
- 仮想マシンのクローン作成
- VMFS データストアのディザスター リカバリー管理
- 仮想ボリューム (vVol)

インストール手順

『Dell Storage Integration Tools for VMware 管理者ガイド』で、vSphere Client Plugin のインストール手順について説明しています。
『Dell Storage vSphere Client Plugin 管理者ガイド』では、プラグインの設定手順について説明しています。

関連する出版物

Dell ストレージ製品で使用されるクライアント アプリケーションについては、次のマニュアルをご利用いただけます。

- *Dell Storage vSphere Client Plugin 管理者ガイド*
vSphere Client Plugin を使用して Dell Storage Center を VMware vSphere で管理する方法が説明されています。
- *Dell Storage Integration Tools for VMware 管理者ガイド*
DSITV を展開し、Dell Storage vSphere Client Plugin を設定する手順が説明されています。
- *Dell Storage Integration Tools for VMware リリース ノート*
DSITV の最新バージョンにおける新機能および機能強化が説明されています。
- *VMware vSphere での Dell Storage SC Series のベスト プラクティス*
ユーザーが VMware vSphere を Dell Storage Center と統合する際に利用できる設定例、ヒント、推奨設定、およびその他のストレージ ガイドラインが示されています。このマニュアルでは、VMware と Storage Center 機能 (Dynamic Capacity、Data Progression、Remote Instant Replay など) の連携に関してよくある質問に回答しています。
- *Dell Storage Manager 管理者ガイド*
Dell Storage Manager の設定および管理の手順が説明されています。

デルへのお問い合わせ

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカル サポート、またはカスタマー サービスへのお問い合わせについては、Dell.com/support にアクセスしてください。

著作権

©2020 – 2021 Dell Inc. またはその関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。